

รายงานการปฏิบัติงาน
“การศึกษาสาเหตุการเพิ่มจำนวนยีสต์ในผลิตภัณฑ์ปลาแห้งปรุงรส”
Result of increase yeast in Dry Seasoned Products

ณ บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
75/12 หมู่ที่ 5 ต. โลกขาม
อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

โดย

นางสาวสุจิมา

โพธิ์รัง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สหกิจศึกษา 1 (305 491)
และสหกิจศึกษา 2 (305492)
สาขาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 23 ธันวาคม 2539

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 และ 2

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

ตามที่ดิฉันได้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิเคราะห์ ณ บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ในวิชาสหกิจศึกษา 1 และ สหกิจศึกษา 2 และได้ทำโครงการการศึกษาสาเหตุของการเพิ่มจำนวนยีสต์ในผลิตภัณฑ์ปลาแห้งปรุงรส ในช่วงเวลาตั้งแต่ วันที่ 4 มิถุนายน 2539 ถึง 20 ธันวาคม 2539 ดิฉันขอส่งรายงานการปฏิบัติงานพร้อมผลการเรียนที่ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจรับรายงานดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศุจิมา ไพธีรัง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำนำ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สหกิจศึกษา 1 (305 491) และรายวิชา สหกิจศึกษา 2 (305 492) ซึ่งรายละเอียดในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง ใน บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน ถึง 20 ธันวาคม 2539 ซึ่งได้เก็บรวบรวมความรู้ และประสบการณ์ต่างๆไว้ ซึ่งจะมีความรู้ใหม่ๆกล่าวถึงการทำซูริมิ (surimi) ปลาตากแห้งปรุงรส ปลาป่น ตลอดจนการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่างๆของ กระบวนการผลิต และการศึกษาการเพิ่มจำนวนยีสต์ในผลิตภัณฑ์ปลาแห้งปรุงรสตลอดจนแนวทางแก้ไข หากรายงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใดก็ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ศุจิมา ไพธีรัง
23 ธันวาคม 2539



กิตติกรรมประกาศ

รายงานการปฏิบัติงานนี้มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ได้เนื่องมาจากความช่วยเหลือของ พี่ๆบุคลากรและพนักงานในบริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ที่กรุณาบอกถึงรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละแผนก ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุชื่อได้หมดทุกท่านจึงขออนุญาตกล่าวถึงเป็นบางคนดังนี้

ขอขอบคุณ คุณสุนิรัตน์ เวระพันธ์ ที่ทำหน้าที่เป็น co-op supervisor และคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน การทำโครงการ และเป็นที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณกัลยา คุ่มทัพ ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนกวัตถุดิบ คุณสร้อย สีนวลจันทร์ ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับปลาตากแห้งปรุงรส คุณชาญสิทธิ์ วาหะศาสตร์กล้า ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนกแพ็คเกจ (packing) สไตร์ และห้องเย็น คุณนคร ลตวรรณ ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนกปลาป่น คุณเล็ก เลิกบางพลัด ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย คุณชัยชาญ แก้วชิงดวง ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแล็บ (lab) น้ำเสีย คุณรัชยา แก้วทับทิม คุณกัญหา แซ่อ่อง และคุณอนงค์ บัวพันธ์ ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพใน แล็บ และลายน์ และน้องๆ คิว . ซี. ทุกคน ที่ได้ให้ความรู้ใหม่ๆตลอดจนการใช้ ชีวิตร่วมกัน การดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาเกือบ 7 เดือน

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกงาน ให้ความรู้และประสบการณ์ การปฏิบัติงาน ให้ดิฉันได้มี โอกาสมาปฏิบัติงาน ณ บริษัทนี้ค่ะ

ศุจิมา โพธิ์รัง

23 ธันวาคม 2539

สารบัญ

	หน้า
จดหมายนำส่ง	1
คำนำ	2
กิตติกรรมประกาศ	3
บทคัดย่อ	4
สารบัญเรื่อง	5
บทที่ 1 บทนำ	7
- สถานประกอบการ	7
- แผนผังโครงสร้างและระบบการบริหารงาน	8
บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	11
- แผนกรับวัตถุดิบ	11
- คิว.ซี. แผนกรับวัตถุดิบ	13
- แผนกเตรียมวัตถุดิบ	16
- คิว.ซี.แผนกเตรียมวัตถุดิบ	18
- แผนกปลาแล้	21
- คิว.ซี.แผนกปลาแล้	25
- แผนกสุริมิ	28
- คิว.ซี.แผนกสุริมิ	34
- แผนกแพ็คกิ้ง	41
- คิว.ซี.แผนกแพ็คกิ้ง	45
- แผนกห้องเย็น	48
- คิว.ซี.แผนกห้องเย็น	50
- แผนกสไตร์	52
- แผนกปลาแห้ง	54
- คิว.ซี.แผนกปลาแห้ง	64
- แผนกปลาป่น	67
- คิว.ซี.แผนกปลาป่น	69

	หน้า
-แผนปรับปรุงคุณภาพน้ำ	๗๐
-แผนวิเคราะห์	๗๑
ซูริมิ	๗๑
คุณภาพทางจุลินทรีย์	๘๖
น้ำเสีย	๘๘
-บทที่ 3 การศึกษาสาเหตุการเพิ่มจำนวนของยีสต์ในผลิตภัณฑ์ปลาแห้งปรุงรส	๑๖
-สรุปผลการปฏิบัติงาน	๑๐๐
-เอกสารอ้างอิง	๑๐๑
-ภาคผนวก 1	๑๐๒
-ภาคผนวก 2	๑๐๕
-ภาคผนวก 3	๑๑๖



บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางและมีการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นตลอดเวลาโดยในรายงานได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง พร้อมทั้งการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในแต่ละขั้นตอนการผลิต จากการศึกษาหาสาเหตุการเพิ่มจำนวนยีสต์ ในผลิตภัณฑ์ปลาแห้งปรุงรส ปรากฏว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของยีสต์มาจาก sorbitol ความสะอาดของแผงตากปลา ความสะอาดของถังใส่ส่วนผสม และกระบวนการคัดไซร์และตากแห้งก่อนบรรจุ ซึ่งจะสามารรถนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป



บทที่ 1

บทนำ

วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้ เพื่อบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำซูริมิ (surimi) ปลาตากแห้งปรงรส ปลาป่น ปลาแล่แช่แข็ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบเข้าจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย และบอกถึงผลการศึกษาสาเหตุของการเพิ่มจำนวนยีสต์ในผลิตภัณฑ์ปลาแห้งปรงรส ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากการปฏิบัติตามโครงการสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาที่มาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแห่งนี้

สถานประกอบการ

บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
ตั้งอยู่ เลขที่ 75/12 หมู่ที่ 5 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2534 เป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่เศษ
มีพนักงานประมาณ 1,500 คน

คณะผู้บริหาร บริษัท มีดังนี้

คุณวิชัย	ถาวรทวีวงศ์	ประธานบริษัท
คุณพรชัย	โพธิ์เพียรทอง	รองประธานบริษัท
คุณวัลลภ	โพธิ์เพียรทอง	กรรมการผู้จัดการ
คุณพรศักดิ์	ถาวรทวีวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ
คุณหัสชัย	เหลืออรุณ	ผู้จัดการทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลักคือ ซูริมิ ปลาแห้งปรงรส และปลาป่น และอาหารทะเลแช่แข็งโดยเน้นคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต มีการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร์ เป็นต้น และตลาดในประเทศ ได้แก่ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ชันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด บริษัท คินุน (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท อุตสาหกรรมทวีวงศ์ เป็นต้น และนอกจากนี้ ปลาแห้งปรงรสทางบริษัท เป็นบริษัทแม่รับปลาจากบริษัทอื่นที่ทำแล้วมาส่งให้โดยจะรับจาก โชคสมุทร และทวีวงศ์

ดิฉันได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิเคราะห์ ซึ่งลักษณะงานในความรับผิดชอบมีดังนี้ คือ งานตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตเช่นการตรวจสอบเกรด ของ surimi ความชื้น pH และสิ่งแปลกปลอมในsurimi การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ และตรวจสอบคุณภาพปลาแห้งปรุงรส การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ก่อนส่งออก และการรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งหน่วยงานที่ดิฉันฝึกปฏิบัติงานจัดอยู่ในแผนกวิเคราะห์ ส่วนตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานมีแผนการปฏิบัติงานดังนี้

1.แผนกรับวัตถุดิบ	วันที่ 4-5 มิถุนายน 2539
2.แผนกเตรียมวัตถุดิบ	วันที่ 6-7 มิถุนายน 2539
3.แผนกปลาแล้	วันที่ 8-10 มิถุนายน 2539
4.แผนกซูริมิ	วันที่ 11-14 มิถุนายน 2539
5.แผนกแพ็คกิ้ง	วันที่ 15-17 มิถุนายน 2539
6.แผนกห้องเย็น	วันที่ 18-19 มิถุนายน 2539
7.แผนกสไตร์	วันที่ 20 มิถุนายน 2539
8.แผนกปลาแห้ง	วันที่ 21-25 มิถุนายน 2539
9.แผนกปลาปน	วันที่ 26-27 มิถุนายน 2539
10.แผนกปรับปรุงคุณภาพน้ำ	วันที่ 28-29 มิถุนายน 2539
11.แผนกวิเคราะห์	วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2539
12.โครงการ	วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2539
13.สรุปผล และรายงาน	วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2539

จากแผนการปฏิบัติงานจะเห็นได้ว่า จะต้องเรียนรู้ในแต่ละแผนกให้ครบก่อนที่จะอยู่ประจำแผนกวิเคราะห์ เพราะในการตรวจสอบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพนั้น เริ่มตั้งแต่รับวัตถุดิบ และในทำงานแต่ละแผนกต้องมีการประสานงาน ถ้าเรารู้ถึงการทำงานของแต่ละแผนกก็จะเป็นการง่ายต่อการติดต่อประสานงาน เข้าใจงานซึ่งกันและกัน และในแต่ละแผนกจะมีพนักงานตรวจสอบคุณภาพประจำอยู่ เมื่ออยู่ประจำแผนกวิเคราะห์ ได้ทำงานตามความรับผิดชอบพร้อมทั้งโครงการพิเศษควบคู่กันไปซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกัน โครงการพิเศษคือการศึกษสาเหตุการเพิ่มจำนวนของยีสต์ในผลิตภัณฑ์ปลาแห้งปรุงรส ซึ่งจะกล่าวในบทที่ 3 ต่อไป

Co-op Supervisor คือ คุณสุนิรัตน์ เวระพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพ
ประวัติการทำงาน

-นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

-นักวิทยาศาสตร์นิเวศวิทยุ สำนักพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

-หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ ส่วนตรวจสอบคุณภาพ บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานคือระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน ถึง 20 ธันวาคม 2539 คุณสุนิรัตน์ ได้ทำหน้าที่เป็น Co-op
Supervisor รับผิดชอบ คอยแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา และบอกเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในแผนก
เป็นอย่างดี

ในการแบ่งระดับผู้บริหาร และพนักงานแต่ละแผนกจะใช้สีหมวกในการบ่งบอก

สีหมวก

ตำแหน่ง

ขาว

หัวหน้าส่วน

ครีม - ขาว

หัวหน้าแผนก

น้ำเงิน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

แดง (เสื้อสีน้ำตาล)

หัวหน้าพนักงาน

เขียว (เสื้อสีขาว)

พนักงานคิว.ซี.

เขียว (เสื้อสีน้ำตาล)

เสมียน

เขียว (เสื้อสีเขียว)

พนักงานรายวัน

ครีม (เสื้อสีครีม)

พนักงาน ทุริมิ

ฟ้า (เสื้อสีฟ้าแขนยาว)

พนักงานปลาแห้ง

ม่วง (เสื้อสีเขียว)

พนักงานบริการ

น้ำตาล (เสื้อสีเขียว)

พนักงานรายเหมา

บทที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

แผนกรับวัตถุดิบ

แผนกนี้จัดอยู่ในส่วนผลิต 1 วัตถุดิบที่รับเป็นปลาชนิดต่างๆ ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะต่างกัน
ไป

ชนิดปลา	ลักษณะ
ตาหวาน	ลักษณะเด่นคือ ตาโตใหญ่สีแดง ผิวกลิ็ดบริเวณหลังเป็นสี ชมพู - แดง จนถึงหาง และมีเส้นพาดสีแดงข้างละ 1 เส้น บริเวณลำตัว และมีหัวโต
ทรายแดง	ลำตัวยาวเรียว มีสีแดงอมชมพู ตอนบนเล็กน้อย และกลางลำตัวมีเส้นสีเหลืองประมาณ 4-5 เส้น พาดตลอดลำตัว หาง และครีบหลัง มีสีเหลืองเล็กน้อย
ทรายดำ	คล้ายปลาทรายแดง แต่ลำตัวแบนกว่า และมีสีคล้ำ
จวด	คล้ายปลาทรายแดง แต่จะมีสีดำและมีเส้นพาดสีดำ
ไ้ก้อ	ลำตัวยาว มีหัวขนาดเล็ก ลำตัวสีดำ แต่ช่วงท้องสีขาว

แหล่งวัตถุดิบ

-สะพานปลา	-สินคี่	-ระนอง	-คลองด่าน
-มหาชัย	-วันเพ็ญ	-ปากน้ำ	-อีดหลี
-แม่กลอง	-ประสิทธิ์มด		

โดยเฉพาะปลาจากปากน้ำ และแม่กลอง เป็นปลาที่มีความสดมากที่สุด

ในแผนกนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

- 1.จุดลงปลาหน้าลาน
- 2.จุดรับปลา
- 3.จุดหน้าเครื่องล้างและชอดเกล็ด
- 4.จุดหลังเครื่องล้าง และชอดเกล็ด รวมทั้งล้างกะบะ

1.จุดลงปลา

มีพนักงานขนกะบะปลาลงจากรถ และส่งผ่านเข้าไปในจุดรับปลา โดยจะมีการชั่งน้ำหนักปลาก่อน การชั่งจะหนักน้ำหนักกะบะ 3 กิโลกรัม (kg.) และน้ำแข็งตามส่วน ถ้าเป็นกะบะเล็ก จะชั่งทีละ 2 กะบะ ซ้อนกัน การชั่งน้ำหนักในจุดนี้สำคัญเพราะเป็นน้ำหนักที่จะใช้ในการกำหนดราคา (cost) ของวัตถุดิบที่รับเข้า พนักงานระหว่างจุดลงปลาและจุดรับปลาต้องมีการประสานงานกัน ก่อนจะลงปลา แต่ละรถ โดยจะมีการเคาะกระຈก หรือมองผ่านกระຈกบอกกันเป็นสัญญาณว่าพร้อม ทั้ง 2 จุด เพราะหลังจากชั่งปลาเสร็จจะโยนปลาผ่านช่องส่งปลาให้ผ่านเข้าไปในจุดรับปลา ณ จุดลงปลาจะมีการลงน้ำแข็งเช่นกันซึ่งจะใช้ช่องส่งคนละช่อง

2.จุดรับปลา

เป็นจุดที่ต่อเนื่องจากจุดลงปลา พนักงานรับปลาจากช่องส่งปลา แล้วทำการแยกปลาตามชนิด ขนาด และความสดของปลาไว้เป็นกลุ่มๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าเครื่องล้างและขอดเกล็ดปลาต่อไป พนักงานจุดลงปลา และจุดรับปลาจะมีการสับเปลี่ยนจุดกัน จุดละ 1 เดือน

3.จุดหน้าเครื่องล้างและขอดเกล็ดปลา

พนักงานจะขนปลาใส่เครื่องล้างขอดเกล็ดเป็นชุดๆ แยกตามชนิด ขนาด และความสดของปลา โดยตลอดตัวเครื่องมีน้ำคลอรีน 30 ppm จืดอัดในมิติ เพื่อเป็นการช่วยให้ปลาสะอาด และคงความสดได้นานขึ้น ตรงจุดนี้ก่อนจะนำปลาเข้าเครื่อง จะมีการชั่งน้ำหนักปลาอีกครั้ง ซึ่งการชั่งน้ำหนักครั้งนี้เพื่อไว้คำนวณ % yield ของปลาที่ผลิตออกมาได้

4.จุดหลังเครื่องและฉีดล้างกะบะ

พนักงานหลังเครื่องจะรอรับปลาที่ออกจากเครื่องใส่กะบะสี่ชมพู แล้วจัดเรียงไว้เป็นชุดๆ เพื่อให้พนักงานบริการขนไปให้พนักงานตัดหัวที่โต๊ะต่อไป เมื่อพนักงานหน้าเครื่องล้างขอดเกล็ดเทปลาลงเครื่องแล้วจะลำเลียงกะบะออกไปให้พนักงานฉีดล้างกะบะ โดยใช้ น้ำคลอรีนประมาณ 5 ppm ในการฉีดล้าง

เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ในการผลิต จะมีการแบ่งแยกกะบะสำหรับใช้งานโดย

กะบะสีน้ำเงิน และฟ้า	สำหรับใส่ปลาที่ตัดหัวแล้ว
กะบะสีชมพู	สำหรับใส่ปลาหลังเครื่องล้างขอดเกล็ด
กะบะสีเขียวแก่	สำหรับใส่หัวปลา
กะบะสีเขียวอ่อน	สำหรับใส่น้ำแข็ง
กะบะสีเหลือง	สำหรับใส่ตัวปลาที่ตัดหัวแล้ว

การตรวจสอบคุณภาพแผนกรับวัดถุติบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ Q.C. รับวัดถุติบ

- 1.ตรวจความสดของวัดถุติบ
- 2.ตรวจความสะอาดหน้าลานรับวัดถุติบ
- 3.ตรวจความสะอาด และปริมาณคลอรีน แอ่งน้ำล้างเท้าทางเข้า ลายน์ (line) ผลิต
- 4.ตรวจความสะอาด และปริมาณคลอรีนน้ำใช้ในการล้างวัดถุติบ

วิธีการตรวจสอบ

1.ตรวจความสดของวัดถุติบ

1.1 การสุ่มตัวอย่าง

เพื่อความสะดวกในการสุ่มตัวอย่างจะสุ่ม 4-5 กระบะ ต่อ 1 คันรถ โดยแยกตามชนิดปลา ในแต่ละคันรถ และแยกตามแหล่งวัดถุติบ โดยเสมียนรับวัดถุติบจะเป็นผู้ชักตัวอย่างให้ เพื่อเป็นการป้องกันการเลือกสุ่มของพนักงานตรวจสอบคุณภาพ

1.2 การวัดอุณหภูมิตัวปลา

เมื่อชักตัวอย่างมาแล้วก่อนจะทำการคัดความสดจะมีการวัดอุณหภูมิในตัวปลาโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แทงตามแนวสันหลังปลาจากหัวไปถึงหาง และทิ้งไว้จนคัดความสดเสร็จจึงอ่าน ซึ่งอุณหภูมิไม่ควรเกิน 13 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$)

1.3 การแยกความสด

จะคัดแยกตามความสดของปลาแต่ละกระบะ ออกเป็น 4 ระดับ

ระดับความสด

ลักษณะ

- | | |
|------------------|--|
| ปลาสด (1) | สีตัวปลาจะสดตามชนิดปลา ผิวน้ำเป็นมันวาว ตาขุ่นใส เหงือกสีแดงสด เนื้อแข็ง ตาไม่บวม |
| ปลาสดปานกลาง (2) | สีตัวปลาจะเริ่มซีดลงเล็กน้อย ผิวน้ำเป็นมันวาวน้อยลง ตาเริ่มขุ่น หรือนิมมีสีแดง เล็กน้อย เหงือกมีสีซีด มีกลิ่นหูดเล็กน้อย |
| ปลาไม่สด (3) | สีตัวปลาซีด เกิดหูดออก ตาขุ่น เหงือกสีคล้ำ เนื้อนิ่ม ท้องแตก มีกลิ่นเหม็นเน่าเล็กน้อย |
| ปลาเน่า (4) | ตาขุ่น มีสีม่วง ลูกตาจม (บวม) มีเมือกมาก เนื้อเละ ท้องแตก และมีกลิ่นเหม็นเน่า |

1.4 การคิดเกรดความสดของปลา

จะนำ % ความสดของปลาแต่ละชนิด มาตีเกรดปลา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เกรด คือ

1. ปลาสด
2. ปลาสดปานกลาง
3. ปลาไม่สด
4. ปลาเน่า

โดยจะคิดความสดของปลา เมื่อมีค่าความแตกต่างไม่เกิน 40 %

การตีเกรด จะเป็นเลข 2 ตัว มีเส้นขีดตรงกลาง

ตัวอย่าง ของการคิดเกรด

ตัวอย่างที่	ปลาสด (%)	สดปานกลาง	ไม่สด	เน่า	เกรด
1	70.0	20.0	10.0	-	1-1 (สด)
2	40.0	60.0	-	-	2-1 (สดปานกลาง-สด)
3	10.0	40.0	20.0	30.0	2-4 (สดปานกลาง-เน่า)
4	10.0	70.0	20.0	-	2-2 (สดปานกลาง)

1.5 การตรวจสอบสิ่งปลอมปน

ขณะที่ตรวจสอบความสดของปลา จะตรวจสอบสิ่งปลอมปนด้วย โดยจะระบุ เวลา แหล่งวัตถุดิบ ชนิดปลา ชนิดสิ่งปลอมปน และจำนวนสิ่งปลอมปนที่พบ ซึ่งสิ่งปลอมปนในที่นี้ หมายถึง สิ่งปลอมปนใดๆ ที่มีในตัวปลา

2. การตรวจสอบความสะอาดจุดปฏิบัติการ

2.1 ลานรับวัตถุดิบ (ตรวจสอบทุก ครั้ง ชั่วโมง)

2.2 รางส่งปลา ช่องส่งปลา และน้ำแข็ง (ตรวจสอบทุก 2 ชั่วโมง)

โดยแบ่งเกณฑ์การตรวจสอบเป็น

- | | |
|----------|---|
| สะอาด | - ไม่มีตัวปลาหล่นพื้น หรือไม่มีเศษปลา ไม่มีสิ่งสกปรก และล้างสะอาด |
| พอใช้ | - มีเศษปลา และสิ่งสกปรกบ้างเล็กน้อย |
| ไม่สะอาด | - ไม่มีการทำความสะอาด มีเศษปลา ตัวปลา สิ่งสกปรกต่างๆมาก |

3. การตรวจสอบความสะอาด และปริมาณคลอรีนแอ่งน้ำล้างเท้าทางเข้า line

ตรวจทุก 2 ชั่วโมง โดยจะตรวจแอ่งน้ำล้างเท้าทางเข้า line 1 และ 2 แอ่งน้ำห้องวัดอุณหภูมิ และน้ำจุ่มถุงมือ และล้างเล็บ โดยปริมาณ คลอรีนอยู่ระหว่าง 100 -200 ppm

3.1 การวัดปริมาณคลอรีน

1. คนน้ำในแอ่งให้กระจายตัว ให้หลอดทดลองตักน้ำในแอ่งขึ้นมาประมาณ 10 ml.
2. หยดสารละลาย Ortho (O) - toline 3 หยด
3. เขย่า สังเกตการเกิดตะกอน
4. เทียบเกณฑ์การวัดปริมาณคลอรีนโดยใช้ O - toline (ภาคผนวก 1)

3.2 ระดับความสะอาด

- | | |
|----------|---|
| สะอาด | - น้ำไม่ขุ่น และไม่มีสิ่งปลอมปนใดๆ |
| พอใช้ | - น้ำสะอาด มีตะกอนของเศษดิน และสิ่งสกปรกเล็กน้อย |
| ไม่สะอาด | - น้ำสกปรก ขุ่น ดำ มีตะกอนของเศษดินมาก และมีสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น เศษกระดาษ เปลือกลูกอม |

4. การตรวจสอบความสะอาด และปริมาณคลอรีนน้ำใช้ล้างวัดอุณหภูมิ

4.1 น้ำล้างวัดอุณหภูมิ (ตรวจทุก 1 ชั่วโมง)

ปริมาณคลอรีน 20-50 ppm

อุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่เกิน 25 °c

ความสะอาด

- กรณีน้ำล้างจาก sweco จะตรวจสอบความสะอาดดังนี้

ยอมรับได้ คือ น้ำไม่มีฟอง และไม่มีคราบไขมันสกปรกจากปลา

ยอมรับไม่ได้ คือ น้ำเป็นฟอง และมีคราบไขมันสกปรกมาก

- กรณีน้ำล้างจากท่อ

สะอาด คือ น้ำใส ไม่มีตะกอน ไม่มีเศษปลา เก็ดปลา

ไม่สะอาด คือ น้ำขุ่น มีเศษปลา เก็ดปลา ตัวปลา และสิ่งสกปรกต่างๆ

4.2 การวัดปริมาณคลอรีน

ตรวจวัดโดยใช้ Test Paper Chlorine (กระดาษวัดคลอรีน)

โดยใช้กระดาษวัดคลอรีนจุ่มลงไปใต้น้ำ แล้วเทียบสีกับแถบเทียบสี (ภาคผนวก 1)

โดยจะแบ่งเป็น 4 แถบ ในการวัดคลอรีนโดยใช้กระดาษวัดคลอรีนเมื่อจุ่มกระดาษลงไปใต้น้ำแล้วต้องรีบเทียบสี เพราะสีจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ถ้าหากทิ้งไว้นาน

แผนกเตรียมวัตถุดิบ

เป็นแผนกที่ต่อจากแผนกรับวัตถุดิบ กล่าวคือ จะรับปลาเพื่อตัดหัวและควักได้ จะมีทั้งหมด 5 โต๊ะ แต่ละโต๊ะมีพนักงานประมาณ 30 คน และมีหัวหน้าคนงาน 1 คน คอยดูแลการทำงาน และดูปลาบนโต๊ะให้มีตลอดเวลา พนักงานตัดหัวจะเป็นพนักงานรายเหมาทั้งหมด พนักงานแต่ละคนจะมีอุปกรณ์ประจำตัว

การตัดหัวปลาแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปดังนี้

- ปลาทูนา - ตั้งหัวปลาขึ้น แล้วตัดหัว ควักได้ โดยไม่ต้องผ่าท้อง
- ปลาทูแดงใหญ่, เล็ก - นอนหัวปลาแล้วตัด เชือนบริเวณท้อง และควักได้
- ปลากุเลา - ตั้งหรือนอนหัวปลาแล้วตัด โดยจะตัดบริเวณท้องทิ้งไปด้วยเพราะมีไขมัน
มาก
- ปลาโลโก้ - ตั้งหัวปลาแล้วตัดหัวปลาออก ผ่าท้องยาวตามตัว แล้วกรีดเลือดและลำไส้
ออก

ปลาแต่ละชนิดเมื่อตัดหัวออกแล้วจะมี % yield ต่างกัน ดังนี้

	% yield
ปลาทูแดงเล็ก	58-59
ปลาทูแดงใหญ่	59-60
ปลาโลโก้	68-70
ปลากุเลา	57-59
ปลาทูนา	48-50

เมื่อพนักงานแต่ละโต๊ะตัดหัวปลาหมดแต่ละชนิด หรือตัดได้เต็มกะกะ เสร็จสิ้นจะเรียกให้นำปลาไปชั่ง และจัดแยกไว้เป็นกลุ่มรอส่งต่อเข้า line surimi โดยจะคองใส่น้ำแข็งแยกเป็นชนิด ขนาด และความสด ซึ่งในขณะตัดหัวจะแยกขนาด และความสด ปลาที่ตัดด้วย เพื่อจ่ายต่อการป้อนเข้า line surimi และการตีเกรด surimi ต่อไป

ทำการทดลองตัดหัวปลาเพื่อหา % yield ตัวปลาที่ได้
โดยสุ่มตัวอย่างปลาชนิดละ 5 กิโลกรัม

ชนิดปลา	น้ำหนักปลาดตัดหัว (กิโลกรัม)	% yield
ทรายแดงเล็ก	3.0	60
ทรายแดงใหญ่	3.1	62
ไล่กอ	3.5	70
จวด	3.0	60
ดาหวน	2.5	50



การตรวจสอบคุณภาพแผนกเตรียมวัตถุดิบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ O.C. เตรียมวัตถุดิบ

1. ตรวจสอบคุณภาพปลาตัดหัว
2. ตรวจสอบลักษณะระหว่างการผลิต
3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้

1. ตรวจสอบคุณภาพปลาตัดหัว

1.1 ปลาตัดหัวแต่ละชนิดจะตรวจสอบคุณภาพ แตกต่างกัน คือ

ชนิดปลา	ตรวจสอบไม่ให้พบ
ทรายแดงเล็ก ,ใหญ่	ผนังท้อง ลำไส้ และติดกระดูก
ดาหวน	ลำไส้ และกระเพาะ
จวด	ลำไส้ ติดกระดูก และฝังมีด
ไล่กอ	ลำไส้ และเลือด

การสุ่มตรวจสอบคุณภาพปลาตัดหัว จะทำการสุ่มทุกระยะตลอดเวลา โดยสุ่มตรวจ 20 ตัว/กะบะ และ 10 กะบะ/โต๊ะ จะได้โต๊ะละ 200 ตัว

กำหนดให้มีของเสีย (ปลาที่พบสิ่งที่ไม่ต้องการให้เหลือติดตัวปลา) ได้ไม่เกิน 35 % คือไม่เกิน 7 ตัว/ปลา 1 กะบะ

1.2 ตรวจปลาตัดหัวแล้วกองบนโต๊ะ

จะกำหนดให้มีปลาที่ตัดหัวแล้ววางอยู่บนโต๊ะต่อ พนักงาน 1 คน ได้ไม่เกิน 10 ตัว

1.3 ตรวจน้ำแข็งกลบตัวปลา

ดูว่ามีน้ำแข็งกลบบนตัวปลาที่รอตัดหัวรีเปล่า ถ้าไม่มีจะบอกหัวหน้าประจำโต๊ะเพื่อหัวหน้าจะบอกพนักงานบริการนำน้ำแข็งมากลบให้

1.4 ตรวจอุณหภูมิตัวปลาที่ตัดหัวแล้ว

ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดเหมือนแผนกรับวัตถุดิบ โดยอุณหภูมิไม่ควรเกิน 13°C

2. ตรวจสอบลักษณะระหว่างการผลิต (ตรวจทุก ครั้ง ชั่วโมง)

2.1 ความสะอาดพื้น

2.2 ความสะอาดโต๊ะ 1-5

มีเกณฑ์ความสะอาด ดังนี้

- A สะอาด คือ ไม่มีเศษปลา เก็ดปลา และคราบสกปรกติดอยู่
- B ปานกลาง คือ อาจมีเก็ดปลา ติดอยู่บ้างเล็กน้อย
- C ไม่สะอาด คือ มีตัวปลา เศษปลา และคราบสกปรกติด
- D ควรปรับปรุง คือ มีตัวปลา เศษปลา และคราบสกปรกติดมาก

2.3 ความสะอาดกระบะ

2.4 สิ่งปลอมปน

ระบุชนิด จำนวนสิ่งปลอมปนที่พบ

หมายเหตุ	จะมีสัญลักษณ์บอกเมื่อตรวจแล้วมีเหตุขัดข้อง
*	รอน้ำแข็ง
**	รอกลอรีน
#	น้ำไม่ไหล

มีการตรวจให้เกรดปลา ตามความสด และขนาดดังนี้

ความสด	ขนาด
A สด	1 ใหญ่
B ปานกลาง	2 กลาง
C ไม่สด	3 เล็ก

จะให้เกรด เช่น A1 หมายถึง ปลาขนาดใหญ่และสด

3. ตรวจคุณภาพน้ำใช้

3.1 ความสะอาด

เกณฑ์ประเมินผล

- A สะอาด
- B พอใช้
- C ไม่สะอาด

น้ำแช่กระบะและอุปกรณ์ เปลี่ยนทุก 2 ชั่วโมง

3.2 อุณหภูมิ

อุณหภูมิน้ำใช้ไม่ควรเกิน 25°C จะมีการเติมน้ำแข็งเรื่อยๆ

3.3 ปริมาณคลอรีน

การตรวจวัดปริมาณคลอรีน ใช้ O - tolidine แล้วเทียบตะกอนอ่านค่า (ภาคผนวก 1)

- น้ำให้ปลาตัดหัว คลอรีน 10-30 ppm
- น้ำแช่บะ จุ่มเขียง คลอรีน 200 ppm

โดยน้ำจุ่มเขียง จะเตรียมให้จุ่ม 2 ครั้ง คือ ช่วง 9.00 น. และ 15.00 น.



แผนกปลาแล้

จัดเป็นส่วนผลิต 1 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำมีดังนี้

1. กิมสัวแล้
2. ทวายแดงแล้
3. ทวายแดงแล้ขึ้นไม่มีหาง
4. ทวายแดงแล้ขึ้นมีหาง
5. ทวายแดงแล้ผิเล็ก
6. ทวายแดงเรียงตัว
7. จวดเรียงตัว


แหล่งวัตถุดิบที่นำมาผลิต

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. ปากน้ำ | 5. ประสิทธิผล |
| 2. ระนอง | 6. วันเพ็ญ |
| 3. เขียว 4 | 7. นิวตัน |
| 4. คลองด่าน | 8. แพปลา |

คุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้

- ลักษณะของวัตถุดิบต้องสมบูรณ์ทุกอย่าง
- เกล็ดปลาติดแน่น เรียบเป็นมันวาว
- ลักษณะเหงือกสีชมพู หรือแดงสด
- ลักษณะเนื้อแน่น ตัวแข็งไม่นิ่ม
- ลักษณะดวงตาใส ไม่ขุ่นลึก
- ขนาดพอเหมาะที่จะนำมาทำผลิตภัณฑ์

กระบวนการผลิตปลาแล้



size ปลาแต่ละชนิดที่นำมาทำผลิตภัณฑ์

1. กิมสัวแล้

size s = 4-6 cm.

m = 6-7 cm.

l = 7-9 cm.

2. ทวายแดงแล้

size s = 6-7 cm.

m = 7-8.5 cm.

l = 8.5-9.5 cm.

3. ทวายแดงแล้ขึ้นไม่มีหาง

size ll = 9.5-11 cm.

4. ทวายแดงแล้ขึ้นมีหาง

size 80-100 g.

100-120 g.

5. ทวายแดงแล้มีเนื้อ

size 50-80 g.

6. ทวายแดงเรียงตัว

size 100-200 g.

200 up

7. จวดเรียงตัว

size 100 up

ขั้นตอนการผลิต

1. คัดวัตถุดิบตามที่ต้องการ นำมาล้างน้ำที่มีคลอรีน 30-50 ppm และอุณหภูมิไม่เกิน 10°C
2. ล้างเสร็จนำปลาสดมาตัดหัว ขอดเกล็ด ตัดครีบ จะขอดเกล็ด ตัดครีบ เฉพาะปลาทวายแดง ส่วนปลากิมสัวตัดหัวอย่างเดียว เนื่องจากมีเกล็ดที่เล็กและละเอียด ครีบเล็กไม่แข็ง โดยจะตัดเฉียง และให้ต่ำกว่าจุดดำที่อยู่ใกล้เหงือก ขณะตัดหัวจะมีน้ำแข็งกลบตัวปลาบนโต๊ะ เพื่อควบคุมอุณหภูมิในตัวปลาไม่ให้เกิน 13°C และก่อนนำปลาขึ้นโต๊ะต้องราดน้ำคลอรีน 50-100 ppm ก่อนเสมอ
3. เมื่อตัดหัวเสร็จก็นำมาล้างน้ำคลอรีน 20-30 ppm อุณหภูมิไม่เกินไป 10°C
4. ล้างโต๊ะก่อนนำปลาขึ้นมาแล้ว โดยราดด้วยน้ำคลอรีน 50-100 ppm ขณะแล่ปลาจะนำน้ำแข็งกลบ

ตัวปลาไว้ให้อุณหภูมิตัวปลาไม่เกิน 13°C เนื้อปลาที่แช่แล้วนำมาใส่ตะกร้ากลมที่มีน้ำแข็งรองอยู่ เพื่อควบคุมอุณหภูมิเนื้อปลาไว้ ขณะแช่ปลาจะมีน้ำใช้สำหรับล้างแข็งเมื่อสกปรก ซึ่งเป็นน้ำเย็นอุณหภูมิไม่เกิน 20°C มีคลอรีน 10-20 ppm เมื่อแช่เต็มตะกร้าจะนำไปแช่แช่แช่ (block) ต่อไป โดยปลาแช่ 1 ตะกร้า จะใช้เวลา ประมาณ 0.5 - 1 ชั่วโมง

5. เรียง block ก่อนเรียงจะล้างทำความสะอาดโต๊ะด้วยผงซักฟอก และราดด้วยน้ำคลอรีน 50-100 ppm แล้วใช้ไม้รีดน้ำให้แห้ง จึงเทน้ำแข็งขึ้นโต๊ะ ใช้ block ตีน้ำแข็งให้แน่น แล้วโรยเกลือเพื่อไม่ให้ น้ำแข็งละลายเร็วเกินไป แล้วปูด้วยพลาสติก จากนั้นล้างปลาที่จะนำมาเรียง block โดยจะแช่แช่แช่ ก่อน โดยล้างด้วยน้ำคลอรีน 5-10 ppm และอุณหภูมิไม่เกิน 10°C

น้ำหนักปลาสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปดังนี้

ปลากิมสัวและปลาทรายแดงแช่	แช่แช่แช่	4	กิโลกรัม/block
ปลาทรายแดงแช่ขึ้นไม่มีหาง	แช่แช่แช่	1	กิโลกรัม/block
ปลาทรายแดงแช่ขึ้นมีหาง (35 ชิ้น)	แช่แช่แช่	600	กรัม/block
ปลาทรายแดงแช่มีเชื้อ	แช่แช่แช่	600	กรัม/block
ปลาทรายแดงตัวเรียงถาด	แช่แช่แช่	10	กิโลกรัม/ถาด
ปลาจวดตัวเรียงถาด	แช่แช่แช่	10	กิโลกรัม/ถาด

แล้วจึงนำมาเรียง block โดยจะวางใบตอง (แผ่นพลาสติก) ไว้กั้น block แล้วเรียงสลับกับตัวปลาแต่ละชั้น จนปลาหมดแล้ววางใบตองทับหน้าอีกครั้งจึงปิดฝา ในการเรียงจะเรียงด้านก้นปลาออกหาถาด และวางอยู่ด้านใน และจะมีการติดเลขประจำตัวพนักงานไว้ที่กั้น block ก่อนวางใบตอง

6. Freeze แบบ Air blast โดยจะใช้เวลา 10-13 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ -35 ถึง -40°C หลังจาก freeze เสร็จ อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้อง ไม่เกิน -20°C จึงบรรจุกล่อง และเก็บเข้าห้องเย็น ที่อุณหภูมิ -18°C

ทำการสุ่มปลากิมสัว ทดลองหา % yield

สุ่มปลากิมสัว 1 กิโลกรัม

ตัดหัวแล้วได้	700	กรัม	คิดเป็น % yield =	70 %
ปลาแช่แล้วได้	500	กรัม	คิดเป็น % yield =	50 %

การตรวจสอบคุณภาพแผนกปลาแล้

หน้าที่พนักงานตรวจสอบคุณภาพแผนกปลาแล้

1. ตรวจสอบลักษณะโด้ะ , ตะกร้า
2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้
3. ตรวจสอบข้อบกพร่องของปลาแล้
4. ตรวจสอบการคัด size ตัดหัวปลา และก่อนจัดเรียง

1. ตรวจสอบลักษณะโด้ะ

1. โด้ะคัด size
2. โด้ะรายวันทั่วไป
3. โด้ะแล้รายวัน
4. โด้ะเหมาแล้
5. โด้ะจัดเรียง

เกณฑ์การประเมิน

- A สะอาด
- B พอใช้
- C ไม่สะอาด

A คือ ไม่มีเกล็ดปลา และคราบสกปรกจากปลา ทั้งได้โด้ะ , บน และขาโด้ะเลย

B คือ อาจมีเกล็ดปลาและคราบสกปรกบ้างเล็กน้อย หรือแทบจะไม่มีเลย

C คือ มีเกล็ดปลาและคราบสกปรกติดอยู่จำนวนมาก
ตะกร้า

A คือ ไม่มีเศษปลา เกล็ด และคราบเหลืองติดอยู่เลย

B คือ อาจมีเศษปลาติดบ้างเล็กน้อย แต่ต้องไม่มีคราบเหลืองเลย

C คือ มีทั้งเศษ เกล็ด และคราบเหลืองจำนวนมาก

2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้

2.1 น้ำใช้บนโด้ะ (ตรวจทุก 1 ชั่วโมง)

โดยอุณหภูมิน้ำใช้ต้องไม่เกิน 20°c และมีคลอรีน 10-20 ppm การวัดปริมาณคลอรีน ทั้งหมดในแผนก
นี้จะใช้ O - toline แล้วเทียบตะกอน (ภาคผนวก 1)

2.2 น้ำล้างวัตถุดิบ

- ก่อนตัดหัว

กำหนดอุณหภูมิน้ำไม่เกิน 10°C และปริมาณคลอรีน 30-50 ppm

- ก่อนแล้

กำหนดอุณหภูมิน้ำไม่เกิน 10°C และปริมาณคลอรีน 20-30 ppm

- ก่อนจัดเรียง

กำหนดอุณหภูมิน้ำไม่เกิน 10°C และปริมาณคลอรีน 5-10 ppm

2.3 น้ำล้าง block

น้ำมีปริมาณคลอรีน 30-100 ppm

2.4 น้ำแช่เชียง

เหมือนกับแผนกเตรียมวัตถุดิบ คือจะเตรียมน้ำคลอรีน 200 ppm ให้จุ่มเชียง 2 ครั้ง/วัน

3. ตรวจข้อบกพร่องของปลาแล้

สุ่มตัวอย่างปลาแล้ขึ้นมาแล้วกองเป็นกองๆละ 500 g. จำนวน 5 กอง

- ตรวจสิ่งปลอมปน

- วัดอุณหภูมิปลาแล้ต้องไม่เกิน 13°C

- ตรวจข้อบกพร่อง แยกเป็นอาการหนัก และเบา คิดเป็น %

อาการหนัก

พยาธิ ไม่สด และ ลำตัวมีแผล บริเวณหัวถลอก กล้ามเนื้อแตก ข้ำ ช่วงหางโหว่
ซึ่งและ ข้ำ บริเวณหัวถลอก และช่วงหางโหว่ จะพบมากที่สุด

อาการเบา

ครีบหางไม่สมบูรณ์ การตกแต่ง ช่วงท้องแตก

4. ตรวจการคัด size ตัดหัว และก่อนจัดเรียง

4.1 การคัด size

จะสุ่มวัดขนาดปลาตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น และสุ่มดูความสดของปลา ถ้าความสดมี 96 % ถือว่าใช้ได้

4.2 การตัดหัว

จะสุ่มตรวจตามกะเบปลาตัดหัว โดยดูลักษณะและสิ่งที่ไม่ต้องการให้เหลืออยู่เหมือนกับแผนกเตรียมวัตถุดิบ

4.3 ก่อนจัดเรียง

จะสุ่มดูน้ำหนักปลาว่าได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่

โดยปลาทรายแดงจะสุ่ม 9 กระบะ

ปลากิมตัว จะสุ่ม 6 กระบะ

การละลายปลา (Thawing)

เมื่อมีการเบิกตัวอย่างปลาไปตรวจสอบคุณภาพ พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ต้องทำการละลายเมื่อสุ่มตัวอย่างเสร็จ โดยในการละลายจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง โดยจะต้องรัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำที่ใช้ในการละลายเข้าไปในถุง แล้วคิด % การสูญเสีย น้ำ หลังจากการละลายโดย

$$\% \text{ การสูญเสีย น้ำ} = \frac{\text{น้ำหนักก่อน} - \text{น้ำหนักหลัง}}{\text{น้ำหนักก่อน}} * 100$$

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


แผนกซูริมิ

จัดได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คำว่า ซูริมิ (Surimi) มาจากภาษาญี่ปุ่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีน ที่ได้จากการเอาเนื้อปลาสดมาสับหรือบดละเอียด แล้วล้างด้วยน้ำ เติมสารพวกน้ำตาล และเก็บในสภาพแช่แข็งไว้ เพื่อที่จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป การทำ surimi ในญี่ปุ่น ได้มีมาหลายศตวรรษแล้ว โดยทำเป็นรูปก้อนสี่เหลี่ยม แล้วนำไปนึ่งหรือต้มน้ำให้สุก ซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกอาหารนี้ว่า คามาโบโกะ (kamabako) (สุภรัตน์ ชวนะ, 2529) การทำ surimi แบบเก่ามักผลิตวันต่อวัน เนื่องจากไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ฉะนั้นการผลิตในรูปอุตสาหกรรมจึงอยู่ในวงจำกัด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2502 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ ชื่อ Nishya และ Takeda ค้นพบเทคนิค ที่ทำให้ surimi แช่แข็งมีคุณภาพคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจาก surimi สดมากนัก โดยการใช้สารพวก cryoprotectants เติมลงไป ใน surimi จะสามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโปรตีนเนื่องจากการแช่แข็ง (Freeze denaturation) ได้ การผลิต surimi ประกอบด้วยวิธีการหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีความสำคัญเท่าเทียมกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี องค์ประกอบของวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือ ความสด ขนาด ฤดูกาล การควบคุมคุณภาพระหว่างการแปรรูป กรรมวิธีการแยกเนื้อปลา เทคนิคการบด วิธีการล้างน้ำ คุณภาพของน้ำ การทำให้บริสุทธิ์ การทำให้แห้ง และการเติมสารพวก cryoprotectant และสิ่งสำคัญมากที่สุดของการผลิต คือ ควบคุมคุณภาพของการฟอรม์ เจล ความชื้น และ สี ให้สม่ำเสมอ

ปลาสำหรับทำ surimi ได้จากปลาหลายชนิด และมีชื่อเรียกต่างกันไป

ITOYORI	ทำจาก ปลาทรายแดง
ITOYORI C	ทำจาก ปลาหลายชนิดผสมกัน และความเหนียวน้อย
GUCHI	ทำจาก ปลาจวด
KINMEDAI	ทำจาก ปลาดาวหวาน
ESO	ทำจาก ปลาไค้กอ

กระบวนการผลิต surimi



กระบวนการผลิต surimi

1. วัตถุดิบ

คือ ปลาตัดหัวที่ได้จากแผนกเตรียมวัตถุดิบ โดยจะแยกเป็นชนิด ขนาด และความสด และจะมีการตีเกรด surimi จากปลาวัตถุดิบนี้ โดยปลาแต่ละชนิดจะให้ความเหนียวแตกต่างกัน ปลาทรายแดงจะให้คุณภาพเนื้อดีสีขาว ส่วนปลาไส้ทองจะให้คุณภาพเนื้อต่ำความเหนียวน้อย และสีคล้ำ ส่วนปลาจวดเนื้อหยาบ แต่ความเหนียวดี การตัดหัวปลาก่อนเข้าเครื่อง Deboner จะให้ผลผลิตสูงกว่าปลาที่ไม่ตัดหัวก่อนเข้าเครื่อง แต่คุณภาพที่ได้เมื่อเทียบกับไม่ตัดหัวจะไม่สู้ดีนัก เนื่องจากความสามารถในการฟอर्मเจต ต่ำกว่าและสีคล้ำ เพราะการตัดหัวก่อนนี้ต้องใช้น้ำล้างมากขึ้น หรือปลา freeze ก็เช่นกัน สภาพการฟอर्मเจตจะต่ำลงเพราะความสดลดลง และการสูญเสียน้ำมีเพิ่มขึ้น และทำให้ปลาสีคล้ำ

2. เครื่องล้าง และขอดเกล็ด

ลักษณะเหมือนแผนกรับวัตถุดิบ โดยจะทำการล้าง และขอดเกล็ดปลาอีกครั้ง โดยจะมีน้ำคลอรีนฉีดอัตโนมัติ ปรับให้ได้คลอรีน 30 ppm ล้างให้เลือดที่ ติดอยู่ออกให้หมดและฆ่าเชื้อก่อนส่งเข้าเครื่อง Deboner

3. เครื่องรีดแยกเนื้อปลา (Deboner)

อาศัยหลักการใช้ลูกกลิ้ง (drum) เพื่อรีดเนื้อปลาดอก โดยปลาแต่ละชนิด และแต่ละขนาดจะปรับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งต่างกันไป ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 0-3 mm. ซึ่งอาศัยหลักการไม่ให้มีกระดูกและหนังติดเนื้อออกมา ซึ่งไม่สามารถกำหนดตายตัวได้ ต้องอาศัยความชำนาญของพนักงานด้วย ถ้าสายพานยังใหม่ต้องปรับลูกกลิ้งห่างออกเพราะสายพานยังหนานอยู่

4. เครื่องล้างกรองปลาครั้งที่ 1

เนื้อปลาที่ออกมาจาก deboner จะถูกส่งไปตามรางโดยมีน้ำฉีดและปล่อยสู่ถังล้างโดยใช้อัตราส่วน 1 : 3 ในถังมีใบพัดกวนด้วยความเร็ว 10 รอบ/นาที โดยจะกวนเป็นเวลา 1 นาที แล้วทิ้งให้เนื้อปลาทกตะกอน แล้วดักไขมันออก แล้วปล่อยน้ำทิ้ง ถ้าเป็นปลาสำหรับทำเป็น ESO และ ITOYORI C จะมีการเติม โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO_3) 0.01 % เพื่อล้างเม็ดเลือด หลังจากกวนและดักไขมันทิ้ง พร้อมกับปล่อยน้ำล้างทิ้งแล้วจะกวนเนื้อปลาขณะมีการสูบเนื้อปลาเพื่อขึ้นไปสู่รางลำเลียงเพื่อส่งไปเครื่องล้างกรองปลาเพื่อเอาไขมันออกครั้งที่ 2 ต่อไป

5. เครื่องล้างกรองปลาครั้งที่ 2

ทำลักษณะเดียวกับครั้งที่ 1 แต่จะมีการเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 0.2-0.3 % ขณะล้างกรอง และสำหรับปลาจวดหรือปลาที่เนื้ออ่อนและจะเติม แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) 0.01% เพื่อเพิ่ม Hardness (Hn) ให้เนื้อปลาแข็งแรงขึ้นเพื่อต่อการสลัดน้ำต่อไป

6. เครื่องสลัดน้ำแบบสั่นสะเทือน

เมื่อล้างปลาครั้งที่ 2 เนื้อปลาจะปล่อยลงบ่อพัก และสูบเข้าเครื่องสลัดน้ำเพื่อลด % ความชื้น และให้ได้เนื้อปลาที่มีความแข็งพอ น้ำที่ได้จากการสลัดน้ำ จะถูกสูบไปยังเครื่องเขย่า เพื่อเอาเนื้อที่ติดไปกลับมา ส่วนเนื้อที่ละลายจะนำไปปั่นน้ำออกโดยใช้ screw press ตัวเล็ก ด้วยความเร็ว 1 รอบ/นาที แล้วใช้ทำเป็นปลา B คือ ปลารวมผสม เอาไขมันมาเป็นปลา ITOYORI C

7. Refiner

จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้เพื่อแยกเนื้อสีขาวออกจากเนื้อสีคล้ำ และพวกเยื่อพังผืด โดยแยกผ่านตะแกรง (strainer) มีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร โดยจะมีขนาดเล็กลงเมื่ออยู่ไกลออกไป หมุนด้วยความเร็ว 15 รอบ/นาที ถ้าปลาชิ้นมากจะปรับให้ช้าลง refiner line 1 และ 2 มี 3 ช่อง ส่วน refiner line 3 มี 4 ช่อง โดยช่อง 1 และ 2 จะได้เนื้อปลาปริมาณมากและสะอาด ส่วนช่อง 3 และ 4 เนื้อปลาไม่ค่อยสะอาด เนื้อหยาบ มีไขมันเยื่อ เนื้อปลาน้อย และอุณหภูมิสูงกว่าช่อง 1 และ 2 บางครั้งจะไม่เอาเนื้อปลาจากช่องนี้

8. screw press

เพื่อปรับความชื้นให้เหมาะสม ซึ่งความชื้นที่ต้องการหลังจากปลาออกจาก screw press คือ 75-77% โดย screw press หมุนด้วยความเร็ว 1 รอบ/นาที และ 1 รอบ / 1.50 นาที สำหรับ line 3 เพราะมี screw press 1 ตัว โดยตลอดตัว press จะมีรูตะแกรงขนาดต่างกัน ช่วงแรกๆมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 มม. และ 1.5 มม. เมื่อไกลออกไป เพื่อป้องกันเนื้อปลาไหลออกพร้อมกับน้ำ จะมีถุงพลาสติกคลุม press เพื่อให้ได้อุณหภูมิได้ press 12-15°C การมี screw press 1 ตัว จะช่วยให้ดูแลง่ายและไม่เปลืองเวลา

9. Mixer

จะมีกะบะรองเนื้อปลาที่ออกจาก screw press โดยจะชั่งให้ได้กะบะละ 20 กิโลกรัม ซึ่งส่วนผสมต่างๆตามชนิดผลิตภัณฑ์ แล้วผสมด้วยความเร็ว 60 รอบ/นาที ใช้เวลา 3-4 นาที โดยให้เนื้อปลาโดนใบมีด 1 นาที ก่อนจับเวลา และอุณหภูมิขณะผสมอยู่ระหว่าง 16-20°C

10. เครื่องอัด

เมื่อผสมเสร็จจะใช้ใบมีดไล่เนื้อปลาสู่เครื่องอัด โดยจะอัดใส่ถุงแล้วชั่งให้ได้ 10.04 กิโลกรัม โดยที่ถุงจะเขียน รหัส และวันที่ผลิตไว้ โดยปลาแต่ละชนิดจะใส่ถุงสีต่างกัน

ITOYORI	ใส่ถุงสีเขียว
KINMEDAI	ใส่ถุงสีชมพู
GUCHI	ใส่ถุงสีน้ำเงิน
ITOYORI C	ใส่ถุงสีเหลือง
ESO	ใส่ถุงสีม่วง
ESO รวผสม	ใส่ถุงสีขาว

การใส่ code และ mix เพื่อสะดวกต่อการเรียกคืนเมื่อตรวจพบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ชุดนั้นๆ จะมีการเปลี่ยน code เริ่ม 01 ใหม่ทุกเดือน การผสม 1 ครั้ง คือ 1 mix และ 10 mix เปลี่ยน code เช่น mix 1-10 ให้ code 01

mix 11-20 ให้ code 02

แต่ถ้าเป็นปลาเกรดสูง 5 mix จะเปลี่ยน code โดยเกรดที่ให้ตอนนี้เป็นเกรดคร่าวๆ เพื่อให้ง่ายต่อการแพ็คกล่อง ต้องรอผลจากแผนกวิเคราะห์จึงจะได้เกรดที่แน่นอน โดยฝ่ายผลิตจะให้เกรดตามสภาพปลา เช่น ปลา B1 หมายถึง ปลานขนาดกลางและสด จะให้เกรด SSA

เมื่อซังปลาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วพับปากถุงวางใส่ถาด บนรถเข็น เพื่อนำไป freeze ต่อไป

- การทำความสะอาดจะใช้น้ำสบู่ และน้ำคลอรีนในการล้าง
- การใช้หัวฉีดล้าง แท้งค์ล้างปลา 1 และ 2

ล้างเครื่องอัด และ mix

1. ใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำคลอรีน เช็ดบริเวณโต๊ะ และเครื่องซัง
2. ล้างกะบะจุ่มน้ำคลอรีนทุก 1 ชั่วโมง
3. ใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำคลอรีน เช็ดกะทะ และ mix

ส่วนผสมโดยทั่วไป

เนื้อปลา	100 %
น้ำตาล	5 %
polyphosphaste	0.2-0.25 %
โซเดียมผง	0.2-0.3 %

นอกจากนี้ยังมีการเติมแป้ง นม และเกลือ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ปลาแต่ละชนิดจะมีสูตรผสมต่างกัน และมีชื่อบอกถึงความแตกต่างในปลาแต่ละสูตรดังนี้

MUEN คือ surumi ที่มีส่วนผสมหลักทั้ง 4 อย่างข้างต้นตามปกติ

MURIN คือ สูตรผสมที่ไม่มีใส่ polyphosphate

KAEN คือ สูตรผสมที่ใส่เกลือ และไม่ใส่ polyphosphate

%เกลือ และ%น้ำตาล แล้วแต่ทางลูกค้าระบุ โดยปกติจะใส่เกลือ 2.25 %

เช่น KAEN 8% หมายถึง ใส่เกลือ 2.25 % น้ำตาล 8 %

SORBITOL คือ สูตรผสมที่ใส่ sorbitol 5 % ในการให้ความหวานแทนน้ำตาล และความต้องการของลูกค้า

หน้าที่ของส่วนผสม

1. น้ำตาล เป็นตัวเพิ่มรสชาติ และดูความชื้น
2. polyphosphate ช่วยยืดอายุการเก็บ รักษาโปรตีนให้เกิดความคงตัวระหว่างการแช่แข็ง ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้น้ำตาลในการช่วยอุ้มน้ำ เพิ่มแรงตึงผิวของน้ำ และปริมาณของ bond water ทำโปรตีนเกิดการคงตัว
3. โซขาวผง ช่วยให้เกิดเจลที่ดีขึ้น และทำให้ surimi มีสีขาว และมันวาวขึ้น และโครงสร้างโปรตีนดีขึ้น
4. แป้ง เป็นสารลัดจากพืช มีแคลเซียม(Ca) ผสมอยู่ เช่น Aragen ซึ่งจะผสมน้ำเย็นก่อนหั่นเพื่อเพิ่มเจลและความยืดหยุ่น การอุ้มน้ำ ซึ่งจะเติมสำหรับทำ ITOYORI C

การตรวจสอบคุณภาพแผนก ชูริมิ

หน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน Q.C. แผนก surimi

1. วิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้บริเวณโรงงาน
2. ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
3. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบในขณะผ่านขั้นตอนต่างๆ
4. ตรวจสอบ %เกลือ ที่ใช้ในการล้างเนื้อปลา
5. ตรวจสอบบริเวณคลอรีนของน้ำจุ่มถุงมือ
6. ตรวจสอบสัญลักษณ์ของบริเวณผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

1. ตรวจสอบน้ำใช้ในบริเวณโรงงาน

1.1 น้ำบาดาล ผลิต 1 (raw water) คือ น้ำที่ถูกสูบขึ้นจากใต้ดิน และผ่านการเติมคลอรีน

สิ่งที่จะต้องตรวจได้แก่

- อุณหภูมิ
- ความเป็นกรด - ด่าง (pH)
- ความกระด้าง (Hardness)
- Alkalinity
- Chloride
- ปริมาณคลอรีน (Chlorine) ไม่ต่ำกว่า 0.3 %
- ปริมาณเหล็ก (Iron) ไม่ควรพบเลย หากพบต้องรายงานให้หัวหน้าทราบทันที

1.2 น้ำอ่อน ผลิต 1 (soft water) คือน้ำที่ผ่านการกรองทราย และกรองเรซินแล้ว

สิ่งที่จะต้องตรวจได้แก่

- อุณหภูมิ
- ความเป็นกรด - ด่าง
- Alkalinity
- Hardness ต้องไม่เกิน 10 ppm
- Chlorine
- ปริมาณเหล็ก ไม่ควรพบเลย

1.3 บ่อพักน้ำอ่อน (soft tank) เป็นบ่อที่เก็บน้ำอ่อนเพื่อผลิตเป็นน้ำเย็นใช้ในแผนก surimi จะมีการปรับค่าความเป็นกรด -ด่าง ของน้ำให้เหมาะสม กับวัตถุดิบที่เข้ามาขณะนั้นโดยใช้น้ำบาดาลที่ผ่านการกรองทรายแล้วเป็นตัวปรับ

สิ่งที่ต้องตรวจได้แก่

- อุณหภูมิ
- ความเป็นกรด - ด่าง
- Hardness อยู่ระหว่าง 80-120 ppm
- Chloride
- ปริมาณเหล็ก ไม่ควรพบเลย

1.4 น้ำเย็น (Cooling water) เป็นน้ำที่ผ่านการทำความเย็น เพื่อนำไปใช้ล้างปลาในแผนก surimi จะมีการปรับ pH โดยใช้กรดเกลือ (HCl) เข้มข้น 35 % ผสมน้ำอัตราส่วน 1:1 และมีการเติมคลอรีนเข้มข้น 10% ผสมน้ำอัตราส่วน 1 :1 เช่นเดียวกัน

สิ่งที่ต้องตรวจได้แก่

- อุณหภูมิอยู่ในช่วง 7-10^oC
- pH อยู่ระหว่าง 6.5-7.0 (สำหรับ GUCHI 6.2-6.4)
- Alkalinity
- Chloride
- Chlorine ควรอยู่ระหว่าง 2-3 ppm
- ปริมาณเหล็ก ไม่ควรพบเลย

*pH ไม่ควรต่ำกว่า 6.2 เพราะจะทำให้เนื้อปลาระด้าง

หมายเหตุ

1. วิธีการหา Hardness (ภาคผนวก 1)

- ตวงน้ำตัวอย่าง 20 ม.ม.
 - หยด Indicator (Eriochrome Black T)จำนวน 1 หยด ได้สารละลายสีม่วงแดง
 - หยดแอมโมเนีย 7 หยด
 - ไทเตรท โดย EDTA 0.08N เขย่าหยดจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
- โดย 1 หยด EDTA = 10ppm

2. วิธีการหา Alkalinity (ภาคผนวก 1)

- ตวงน้ำตัวอย่าง 20 ม.ม.
 - หยด Indicator (Methyl orange) จำนวน 2 หยด จะได้สารละลายสีเหลืองอมส้ม
 - หยด น้ำยา Alkalinity No. 1 (H_2SO_4 0.08 N) จนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีส้มแก่
 - การคำนวณ
- $$\text{Alkalinity} = 10 * \text{จำนวนหยดของ } \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ 0.08 N ที่ใช้}$$

3. วิธีการหา Chloride (ภาคผนวก 1)

- ตวงน้ำตัวอย่าง 20 ม.ม.
 - หยด Indicator (Potassium Chromate) จำนวน 2 หยด จะได้สารละลายสีเหลือง
 - หยด Chloride No. 1 (AgNO_3 0.1128N) จนสารละลายเปลี่ยนเป็นตะกอนสีแดงอิฐ
 - การคำนวณ
- $$\text{Chloride} = \frac{10 * \text{จำนวนหยดของ } \text{AgNO}_3 \text{ ที่ใช้}}{(\text{mg/l as Cl})}$$

4. วิธีการหาค่า Chlorine (ภาคผนวก 1)

- ตวงน้ำตัวอย่างลงในเซลล์ (cell) จนถึงขีดที่กำหนด
 - หยด O- tolidine จำนวน 2 หยด
 - เขย่าเพื่อให้สารละลายกระจายตัว
 - เทียบสีของสารละลายที่ได้กับแถบสีข้าง cell แล้วอ่านค่าที่ได้
- (range 0.3-3.0)

5. วิธีการหาค่า Iron (ภาคผนวก 1)

- ตวงน้ำตัวอย่างให้ถึงขีดใน cell ที่กำหนด
 - เติมน้ำ Iron reagent 1 และ 2 อย่างละ 1 ช้อน ปิดฝา
 - เขย่าให้สารละลาย แล้วตั้งทิ้งไว้ 4 นาที
 - เทียบสีที่ได้กับแถบสีข้าง cell แล้วอ่านค่า
- (range 1-5 mg/l Iron)

Iron reagent 1 ประกอบด้วย	Sodium metabisulphite	< 4 %
	Sodium sulfite	< 5 %
	Sodium chloride	< 70 %
Iron reagent 2 ประกอบด้วย	Sodium chloride	<100 %
	Phenanthroline	< 1 %
	Monohydrate	< 1 %

2. ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิต

ควบคุม และปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดปลา ดังนี้

TYPE	GRADE	Hn	pH
GUCHI	ทุกเกรด	80-100	6.2-6.4
		>100	6.4-6.6
KINMEDAI	ทุกเกรด	80-100	6.4-6.6
		>100	6.6-6.8
ITOYORI	SSA/SA	80-100	6.5-6.7
		>100	6.6-6.8
	AA	80-100	6.4-6.6
		>100	6.4-6.6
ITOYORI	C	80-100	6.7-7.0
ITOYORI	F	80-100	6.5-6.7
GUCHI }			
ESO			

*Hn สูง ต้องปรับ pH สูงด้วย เนื่องจาก Hn สูงทำให้เนื้อปลาแข็งกระด้าง และ pH สูงช่วยทำให้เนื้อปลาอ่อน

การหาค่า pH ด้วย pH meter

วิธีการ 1. กดปุ่ม Range ไปที่การวัด pH

2. จุ่ม electrode ใน buffer pH 7 รอจนกระทั่ง ตัวเลขคงที่จะได้ pH 7.00 หรือใกล้เคียง
ให้กดปุ่ม cal ทิ้งไว้ 1 นาที ให้กดปุ่ม con ล้าง electrode ด้วยน้ำกลั่นให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง

3. จุ่ม electrode ลงในสารละลาย buffer pH 4 รอจนกระทั่งตัวเลขคงที่ ให้กดปุ่ม cal
ทิ้งไว้ 1 นาที ให้กดปุ่ม con ล้าง electrode ด้วยน้ำกลั่น แล้วจึงนำไปวัดสารละลายที่ต้องการ

3. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบในขณะผ่านขั้นตอนการผลิตต่างๆ

3.1 ตรวจวัดอุณหภูมิเนื้อปลาที่ออกจากเครื่อง Refiner

โดยจะแบ่งเป็น 36 ส่วน สำหรับ refiner line 1 และ 2 แบ่งเป็น 4 ส่วน สำหรับ line 3

- ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่มีเนื้อมาก และอุณหภูมิต่ำ อยู่ประมาณ 9-11°C
- ส่วนที่ 2 เป็นส่วนเนื้อและกาก อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยควรอยู่ระหว่าง 11-12°C
- ส่วนที่ 3 เป็นเนื้อปลาปนมาน้อย อุณหภูมิสูงขึ้นแต่ไม่ควรเกิน 22°C
- ส่วนที่ 4 เป็นเนื้อปลาน้อยมาก มีผนังหรือกากที่ไม่ต้องการมาก อุณหภูมิสูง แต่ไม่ควรเกิน

25°C ซึ่งบางครั้งจะไม่เอาปลาที่ออกจากส่วนนี้

3.2 ตรวจวัดอุณหภูมิเนื้อปลาที่ออกจาก screw press ซึ่งไม่ควรสูงกว่า 17°C

3.3 mixer เป็นเครื่องมือ ต้องมีการตรวจสอบสิ่งต่างๆ ดังนี้

- จับเวลาในการผสม ต้องไม่เกิน 4 นาที เพราะถ้าใช้เวลามากจะทำให้อุณหภูมิสูง และเนื้อ
ปลากระด้าง และต้องตรวจสอบเครื่องจับเวลาอยู่เสมอ ถ้าคลาดเคลื่อนต้องตั้งใหม่

- อุณหภูมิต้องไม่เกิน 18°C

- spot คือสิ่งแปลกปลอมในเนื้อปลา ซึ่งได้แก่ เศษเลือด ผนังท้อง และอื่นๆ ซึ่งถ้าเป็นปลา
freeze จะไม่ตรวจหา spot

หลักการให้คะแนนในการทดสอบหาสิ่งแปลกปลอมจากเนื้อปลา เป็นจำนวนชิ้นสิ่งแปลก
ปลอม/ตัวอย่าง 10 กรัม

สิ่งแปลกปลอม ขนาด 1-2 ม.ม. ๑

สิ่งแปลกปลอม ขนาดใหญ่กว่า 2 ม.ม. คิดเป็น 1 ชิ้น

การหาค่า spot

ซึ่งตัวอย่าง 10 กรัม ใส่ถุงพลาสติกขนาด 9*14 นิ้ว ริดให้เนื้อปลากระจายออกไปจนบาง สามารถมองเห็นสิ่งแปลกปลอม แล้วตรวจนับจำนวน แล้วเทียบเป็นคะแนน

จำนวนสิ่งแปลกปลอม	คะแนน
0	10
1-2	9
3-4	8
5-7	7
8-10	6
11-14	5
15-18	4
19-23	3
24-28	2
29-33	1
เกิน 33	0

- ถ้าเป็นปลา freeze จะไม่เก็บตัวอย่าง
 - ตั้งตาชั่ง ปรับให้อยู่ที่ ศูนย์ในระดับสายตา
 - ชั่งกระดาษฟอยด์ (foil) กับแผ่นโลหะ 200 ม.ก. ให้เท่ากัน
 - ใส่ตุ้มน้ำหนักขนาด 2 กรัม จำนวน 2 อัน และ 1 กรัม จำนวน 1 อัน รวมเป็น 5 กรัม
 - ชั่งตัวอย่างใส่กระดาษฟอยด์ 5 กรัม ให้ตาชั่ง 2 ข้าง เท่ากัน
 - ทำให้ตัวอย่างแผ่บางทั่วแผ่นฟอยด์ แล้วเปิดไฟระดับ 3 อุณหภูมิ 135°c ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 นาที และตัวอย่างเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล
 - ความชื้นควรอยู่ระหว่าง 74-78 %
- 3.4 Filling weight
- น้ำหนักบรรจุ 10.04 -10.07 กิโลกรัม

4. ตรวจสอบ %เกลือที่ใช้ในการล้างปลาในถังผสมน้ำเกลือ

%เกลือ ที่เหมาะสมคือ 26 % เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพเบื้องต้น นอกจากนี้ยังตรวจสอบความสะอาดของน้ำเกลือ ถ้าผิดปกติต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

5. ตรวจสอบปริมาณคลอรีน

ตรวจปริมาณคลอรีนสำหรับน้ำล้างถุงมือ และความสะอาดของน้ำด้วยจุดที่ต้องมีการตรวจมีดังนี้

1. refiner
2. ใต้ screw press
3. mixer
4. เครื่องอัด

ซึ่งปริมาณคลอรีนควรอยู่ระหว่าง 100-200 ppm

6. ตรวจสอบสุขลักษณะของบริเวณผลิต

ตรวจความสะอาดพื้นทุก 1 ชั่วโมง

ตรวจความสะอาดห้องเก็บส่วนผสม และบริเวณแขวนเอี่ยม



แผนก PACKING

จัดอยู่ในส่วนประสานงานการผลิต จะทำหน้าที่ freeze และ pack สินค้า โดยการ freeze จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. Contract Freezer

2. Air Blast Freezer

1. Contract Freezer

ใช้ในการ freeze surimi จะใช้เวลาในการ freeze โดยเฉลี่ยตู้ละ 2 ชั่วโมง โดยยึดถืออุณหภูมิ หลังการ freeze ต้องไม่สูงกว่า -20°C โดยส่วนมากแล้วเวลา freeze 2 ชั่วโมง อุณหภูมิตู้จะอยู่ระหว่าง -30 ถึง -35°C ใน 1 ตู้สามารถใส่ surimi ได้ 153 ก้อน ตู้ Contract Freezer ใช้แอมโมเนีย เป็นตัวให้ความเย็น และอาศัยแรงกด

2. Air Blast Freezer

ใช้ในการ freeze ผลิตภัณฑ์ที่เป็น ปลาตัว ปลาแล่ หรือสินค้าอื่นที่นอกเหนือจาก surimi ซึ่งเวลาที่ใช้ในการ freeze แบบ Air Blast ใช้เวลาในการ freeze ประมาณ 10-13 ชั่วโมง ซึ่งให้อุณหภูมิระหว่าง -35 ถึง -40°C

การ pack สินค้า แยกเป็น 2 ประเภท คือ

1. surimi

2. สินค้าอื่นๆนอกเหนือจาก surimi

สำหรับการ pack surimi นั้นในการเปิดตู้ 1 ตู้ ใช้เวลาในการ pack ประมาณ 30 นาที ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่ surimi เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ว่าจะมากหรือน้อย แต่ทางแผนกมีมาตรฐานในการนำสินค้ามา pack คือให้นำมาทีละ 1 คันรด (นำออกจากห้อง blast)

พอ pack เสร็จ แล้วค่อยไปเอามาจากห้องอีกให้ปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันสินค้านั้นๆ ละลาย เนื่องจากอุณหภูมิภายนอกที่สูงกว่าในห้อง freeze นั่นเอง

ขั้นตอนการ pack ผลิตรภัณฑ์

ผลิตรภัณฑ์จากตู้ freeze



เคาะปลา



สายพาน



เครื่องตรวจโลหะ มี Fe $\varnothing$ 1.2 m.m.



S $\varnothing$ 2.5 m.m.

เป็นตัวทดลองเครื่อง

สายพาน



โต๊ะรับผลิตรภัณฑ์ , วางกล่อง



เครื่อง pack



ห้องเย็น

การป้องกันเชื้อต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ระหว่างการ pack

โดยปกติจะมีถังน้ำใส่ คลอรีน 200 ppm ตั้งไว้บริเวณทางเข้าห้อง pack เพื่อให้พนักงานใช้ล้างถุงมือ ก่อนที่จะทำการเปิดตู้ freeze และก่อนสัมผัสกับสินค้า เพื่อทำการฆ่าเชื้อโดยมี Q.C. คอยตรวจสอบ และหัวหน้าพนักงาน หรือหัวหน้ากะ เป็นคนคอยดูแลในเรื่องการจุ่มถุงมือในน้ำคลอรีนก่อน pack ทุก ครั้ง

ในการ pack จะมีการฉีดอัลกอฮอล์ที่สายพารทุก 30 นาที อุณหภูมิในห้อง pack อยู่ระหว่าง 13-15°c ดังนั้นเมื่อ pack สินค้าได้ 10 กล่อง ก็จะรีบส่งเข้าห้องเย็น หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ pack กล่อง เช่น ปลาเป็นก้อน ก่อนนำเข้าไปเก็บในห้องเย็นจะมีการพับปากถุง และรัดด้วยสาย pack ตาม แนวยาว เพื่อป้องกันปากถุงเปิดออกเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนได้ง่าย

ในการ pack ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะมีกล่องแตกต่างกัน และสีสาย pack ต่างกัน

GUCHI	กล่องตัวหนังสือสีเขียว
ITOYORI	กล่องตัวหนังสือสีแดง
KINMEDAI	กล่องตัวหนังสือสีน้ำเงิน

ซึ่งง่ายต่อการจำ ซึ่งก่อนการเปิดตู้จะมีพนักงานทำหน้าที่บีบกล่อง โดยจะบีบ วันที่ผลิต code และสูตรส่วนผสมข้างกล่องให้ตรงตามชนิดผลิตภัณฑ์

- surimi 1 กล่องหนัก 20 กิโลกรัม ซึ่งได้จาก surimi 2 ก้อน ทุละ 10 กิโลกรัม
 - ปลาแลมีเนื้อ ปลาแล 35 ชิ้น หนักกล่องละ 6 กิโลกรัม โดยจะมี 10 กล่องเล็กอยู่ข้างในซึ่ง หนักกล่องละ 600 กรัม
 - ปลาгимส์แล หนักกล่องละ 16 กิโลกรัม ซึ่งได้จากปลา 4 block ทุละ 4 กิโลกรัม
- มีการแบ่งหน้าที่ประจำให้พนักงาน เพื่อสำหรับเบิกกล่อง บีบกล่อง ประจำเครื่อง pack ตู้ freeze และ เช็คเกอร์ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความรับผิดชอบมากขึ้น

นอกจากมีการดูรายละเอียดข้างกล่องให้ตรงกับผลิตภัณฑ์แล้ว ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีสาย แพ็คสีต่างกัันดังนี้

ผลิตภัณฑ์	สีสายแพ็ค
GUCHI MUEN	ฟ้า หรือน้ำเงิน
GUCHI SORBITOL	ฟ้า-เหลือง
GUCHI KAEN	ฟ้า-ขาว
GUCHI MURIN 5%	ชมพู-ขาว
GUCHI MURIN 6%	ชมพู-เขียว
GUCHI KAEN S.B.T.	ขาว

ผลิตภัณฑ์

สีสายแพ็ค

GUCHI F

ฟ้า หรือน้ำเงิน

GUCHI รอมดม

เหลือง

GUCHI ขึ้น

แดง

KINMEDAI MUEN

แดง

KINMEDAI SORBITOL

ส้ม-ขาว หรือแดง-ขาว

KINMEDAI MURIN 5%

ดำ หรือม่วง

HAMO ได้หัว

เขียว

HAMO

เหลือง

ปลา B รอมดม

ดำ

ESO รอมดม

เหลือง

ITOYORI MUEN

เขียว

ITOYORI (คงเกร็ด)

เขียว

ITOYORI LUF

ส้ม-ขาว

ITOYORI MURIN 6%

ดำ หรือแดง

ITOYORI SORBITOL 5%

ชมพู

ITOYORI C

เหลือง

ITOYORI C (LUF)

ม่วง-เขียว

ITOYORI C SORBITOL

เหลือง-น้ำตาล

ITOYORI C MURIN

ส้ม

ITOYORI C KAEN

เหลือง-ส้ม

ITOYORI C ได้หัว

เขียว

ITOYORI F

เขียว

ITOYORI ขึ้น

แดง

ITOYORI B รอมดม

แดง-เขียว

ITOYORI P35

ขาว

ITOYORI แลขึ้น

ชมพู-ขาว

การตรวจสอบคุณภาพแพนค PACKING

หน้าที่รับผิดชอบของ Q.C. แพนค PACKING

1. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. ตรวจสอบสุขลักษณะของแพนค PACKING
3. เต็มคลอรีน และกรดเกลือให้เครื่องฟีด เพื่อใช้ใน กระบวนการผลิต

วิธีการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องตรวจสอบ

1. surimi
2. ปลาแล่แช่เยือกแข็ง

surimi

จุดที่ต้องตรวจสอบ

1. น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ต้องมีน้ำหนัก 10 กิโลกรัม
2. สภาพ block ผลิตภัณฑ์ต้องไม่แตกหักเลย ถ้า block แตกหัก
3. งบประมาณ ผลิตภัณฑ์ต้องไม่จมลงไปใ้ในเนื้อ ผลิตภัณฑ์เกิน 20 % ของพื้นที่ผิวทั้งหมด
4. PD. DATE/CODE ตัวเลขบนกล่องต้องชัดเจน และถูกต้อง
5. กล่อง สายแพ็ค กล่อง และสายแพ็คต้องถูกต้องตามชนิดผลิตภัณฑ์
6. การผ่านเครื่องตรวจโลหะ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการตรวจโลหะ
7. นิ่ม ผลิตภัณฑ์ต้องไม่นิ่ม
8. สภาพถุง ถุงไม่ขาด
9. ตรวจสอบรายละเอียดข้างกล่องต้องสมบูรณ์
10. อุณหภูมิก่อน pack ผลิตภัณฑ์ต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า -20°C

การตรวจสอบรายละเอียดข้างกล่อง sirimi

1. MUEN คือสูตรปกติ

ที่กล่องจะต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้

- RINSANEN 0.2%
- SUGAR 5%

2. MURIN ที่กล่องจะต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้

- ปิดทับ RINSANEN

- SUGAR 5%

3. KAEN 8% ที่กล่องจะต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้

- ปิดทับ RINSANEN ด้วย SALT 2.25%

- SUGAR 5%

4. SORBITOL 5% ที่กล่องจะต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้

- RINSANEN 0.2%

- ปิดทับ SUGAR ด้วย SORBITOL 5%

ปลาแช่เยือกแข็ง

จุดที่ต้องตรวจเหมือนกับsurimi เพียงแต่น้ำหนักผลิตภัณฑ์ 4 กิโลกรัม โดยจะสุ่ม 20 ก้อน สำหรับในกรณีผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเครื่องตรวจโลหะ Q.C. ต้องทุบผลิตภัณฑ์เพื่อหาโลหะนั้นแล้วเขียน CODE และ mix วันที่ ผลิต และรายงานต่อหัวหน้าทราบทันที

2. ตรวจสอบสุขลักษณะ

2.1 พนักงาน

ตรวจจำนวนพนักงานที่สวมถุงมือ ใช้ผ้าปิดปาก ใช้เอี๊ยม

2.2 ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ (ALCOHOL)

ตรวจดูการฉีดอัลกอฮอล์ที่ถุงมือ เครื่องตรวจโลหะ โต๊ะบรรจุ และสายพาน

2.3 น้ำคลอรีน

ตรวจน้ำคลอรีน สำหรับจุ่มถุงมือ 200 ppm และตรวจสอบจำนวนพนักงานที่จุ่มถุงมือในน้ำคลอรีนก่อนเปิดตู้ และตรวจความสะอาดของน้ำด้วย

2.4 ความสะอาดของสถานที่

- พื้น

- โต๊ะบ่มกล่อง

- โต๊ะบรรจุ

- โต๊ะเคาะปลา

- เครื่องตรวจโลหะ

โดยมีระดับความสะอาด คือ

A : สะอาด

B : พอใช้

C : ไม่สะอาด

3. เติมคลอรีน และกรดเกลือให้เครื่องฟีด เพื่อใช้ในระบบการผลิต ซึ่งจะเติม และปรับให้ได้ตามที่แผนก surimi ต้องการเพื่อใช้ใน line การผลิตต่อไป



แผนกห้องเย็น

หน้าที่หลักของแผนกห้องเย็น

1. จัดเก็บสินค้า
2. แบ่งแยกเกรด ตีเกรด
3. load ตู้ตาม order

1. การจัดเก็บสินค้า

ทั้งสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ เพื่อบรรจุการผลิตจะนำเข้าไปเก็บในห้องเย็น โดยในห้องเย็นแต่ละห้องจะมีการตรวจสอบ หรือเช็คอุณหภูมิของห้องทุก 1 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง -20 ถึง -25 ถ้าห้องใดอุณหภูมิสูงผิดปกติก็จะมีประสานงานกันระหว่างหน่วยงานของห้องเย็นกับช่างคอมฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขในลำดับต่อไป โดยปกติการเก็บสินค้าสำเร็จรูปกับสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนั้นจะแยกกันในการเก็บ คือ

- สินค้าที่เป็น surimi จะเก็บห้อง 4
- สินค้าที่เป็น วัตถุดิบ จะเก็บห้อง 3 (รวมทั้งตัวอย่าง Q.C.)
- สินค้าที่เป็นของ PAC จะเก็บห้อง 2
- สินค้าที่เป็น ปลาแห้งจะเก็บห้อง 1

ในการเก็บจะแยกเป็นล็อตๆตามเกรดของผลิตภัณฑ์ โดยจะใส่เล็ๆละ 60 กล่อง และใส่เล็ๆละ 30 กล่อง อาศัยหลัก First In First Out (FIFO) ในการจัดเก็บโดยจะเอาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตก่อนออกให้ลูกค้าก่อน เพราะไม่ควรเก็บไว้เกิน 6 เดือน ซึ่งอาจเกิด Freeze burn หรือ Freeze denature ได้

2. การแบ่งแยกเกรด ตีเกรด

การนำสินค้ามาจัดเกรดต่างๆ เมื่อทราบเกรดที่แน่นอนจาก Q.C. แล้วจะจัดแยกเกรดเป็นประเภทต่างๆ ในบริเวณทางเดินในห้องเย็น เมื่อตีเกรดเสร็จจะเช็คจำนวนกล่องในแต่ละ code เอาไว้แล้วนำไปเก็บในห้องเย็นและล็อตที่จัดไว้

3. การ load สินค้า

โดยปกติจะมีเวลากำหนดเป็นมาตรฐานว่า หากเป็นตู้ยาว (40 ฟุต) จะให้ใช้เวลาในการ load ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อ 1 ตู้ และหากเป็นตู้สั้น (20 ฟุต) ก็ให้ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ต่อ 1 ตู้ (กรณีมีข้อจำกัดอื่นๆเป็นตัวแปร) แต่โดยทั่วไปถ้าไม่มีข้อจำกัดอื่นๆเป็นตัวแปรแล้ว ตู้ยาวใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ตู้สั้นใช้เวลา 45 นาที (เวลาปฏิบัติจริง)

ในการ load สินค้า ถ้าหากมีกล่องชำรุด ฝีกขาด หรือสกปรกจะให้เปลี่ยนกล่องใหม่ หรือมีสายแพ็คไม่ครบ 2 เส้น ก็จะทำให้แพ็คให้ครบ 2 เส้น เป็นต้น ก่อนการ load สินค้า จะมีการวอลุ่มตู้ก่อนนำสินค้าเข้าตู้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรือจนกว่าความเย็นในตู้จะถึง -20°C ในการ load จะมีเสมียนห้องเย็นคอยตรวจนับจำนวนกล่องของแต่ละ code ในแต่ละเดือน

ตลาดต่างประเทศ มี ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ฮองกง อเมริกา และรัสเซีย

ตลาดในประเทศ มี บ. ชันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

บ. คิบุเน (ไทเนแลนด์) จำกัด

บ. ลักกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

บ. อุตสาหกรรมมวิวงษ์ จำกัด

ในช่วงเวลา 8.00 -9.00 น. ของทุกวัน ส่วนมากจะยังไม่มีการ load ตู้ พนักงานจะเข้าไปเคาะทำความสะอาด สะอาดน้ำแข็งที่ติดอยู่กับพื้น เพื่อป้องกันการลื่น และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้



พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าส่งออก

ในการ load ตู้แต่ละครั้ง ทางแผนกห้องเย็นจะต้องบอกให้ O.C. ไปตรวจเช็คด้วย โดยจุดที่ต้องตรวจมีดังนี้

- ชนิด
- กล่องฉีกขาด
- เปียกน้ำ
- สกปรก
- เกรด รหัส ไม่สมบูรณ์
- สายแพ็คไม่สมบูรณ์
- เปลี่ยนกล่อง
- สภาพตู้
- % การสูญเสีย
- % ผลิตภรณ์สมบูรณ์

SURIMI

ตรวจ code วันที่ เดือนที่ผลิต และนับจำนวนกล่อง โดยก่อนจะนำสินค้าขึ้นตู้ต้องตรวจดูด้วยว่า code นั้นเป็นเกรดที่ต้องการหรือไม่ ถ้าเกรดถูกต้องจึงให้ขึ้นตู้

ตู้สั้น บรรจุ 850 กล่อง โดยเรียงได้ 9 แถว (ตั้ง)

เรียง 94 กล่อง จำนวน 7 แถว

96 กล่อง จำนวน 2 แถว

ตู้ยาว บรรจุ 1,250 กล่อง โดยเรียงได้ 19 แถว

เรียง 66 กล่อง จำนวน 15 แถว

65 กล่อง จำนวน 4 แถว

บรรจุ 1,200 กล่อง โดยเรียงได้ 19 แถว

เรียง 63 กล่อง จำนวน 16 แถว

64 กล่อง จำนวน 3 แถว

ปะท้ายตู้เรียงตามขวางกล่อง 48 กล่อง

ปลาแห้ง และปลาแล้

ตรวจสภาพกล่อง ดู code และ size ว่าถูกรีเป่า และนับให้ได้ตามใบ order เรียงแถวละ 72 กล่อง

ปลาแดงตัว และปลาจวดตัว

ตรวจสภาพกล่อง ตรวจนับจำนวนให้ครบตามใบ order และตรงตาม size ที่ต้องการ
ดูยาวเรียงแถวละ 71 หรือ 73 กล่อง จำนวน 19 แถว

เมื่อ load ตู้เสร็จมีการทำใบ production หรือใบรับรองคุณภาพสินค้า โดยดูจากใบเช็ค load ของทาง Q.C. และทางห้องเย็น มาเรียงสลับ code และวันที่ จากนั้นนำไปหามาในใบรับรองคุณภาพ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบ่งบอกถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยจะมีค่า pH ความชื้น โดยความชื้นต้องอยู่ระหว่าง 74-78 % และค่าความเหนียวต้องตรงตามเกรดและ code และจะมีการตัดยอดในใบเกรด



แผนกสไตร์

แผนกสไตร์จัดอยู่ในส่วนประสานงานการผลิต ซึ่งในการดำเนินงานจะเกี่ยวข้องกับ แผนกจัดซื้อ และแผนกบัญชี เรียกของที่เก็บอยู่ในสไตร์ว่าวัสดุ

หน้าที่ของแผนกสไตร์

1. สั่งซื้อวัสดุ

ตรวจเช็คอยู่เสมอว่าวัสดุตัวใดเหลือมากน้อยเพียงใด ในการสั่งซื้อจะดูปริมาณการผลิตเป็นหลัก ทุกเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสั่งซื้อ และในการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะมีการเผื่อวัสดุที่เหลือไว้ให้พอใช้สำหรับ 2 วัน (safety stock) โดยการสั่งซื้อต้องประสานงานกับแผนกจัดซื้อ

2. ดูแลเบิก - จ่าย วัสดุ และขายให้พนักงาน

คอยบริการเบิกวัสดุให้แต่ละแผนก ตามจำนวน และจำหน่ายวัสดุให้แก่พนักงาน โดยกำหนดเวลาในการเบิก และจำหน่ายวัสดุ ดังนี้

7.30 - 9.00 น.

11.00 -12.00 น.

16.00-17.00 น.

ในการซื้อวัสดุจะใช้คูปอง โดยพนักงานต้องไปซื้อคูปองที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งในจุดนี้ทางแผนกสไตร์ต้องประสานงานกับแผนกบัญชีซึ่งทุกเดือนจะมีการเช็ค stock เพราะจะมีวัสดุที่เป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานที่ทำงานครบตามวาระ

วัสดุที่เบิก จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. วัสดุสิ้นเปลือง
2. วัสดุส่วนผสมการผลิต
3. วัสดุหีบฟ่อ

3. ควบคุมการเบิก - จ่าย

เพื่อรักษาให้วัสดุคงอยู่ ไม่ให้เบิกเกินความจำเป็น

4. ขายวัสดุเหลือใช้

อุปกรณ์พลาสติก และกล่องที่ฉีกขาด สายแพ็คที่แต่ละแผนกใช้แล้วหมดสภาพ ที่จะใช้งานได้อีกไป จะเก็บรวบรวมไว้หน้าสไตร์ เพื่อติดต่อขายวัสดุต่อไป

รายการวัสดุที่จำหน่าย

	ราคา (บาท)
ถุงมือผ้า	8
ถุงมือยาง	18
ถุงมือดำ	28
ผ้าปิดปาก	5
เช็ดม	26
มีดตัดหัว	38
มีดแล่	23
รองเท้าขาว	60
รองเท้าดำ	60
หินอ่อน	43
หินหยาบ	134
หมวกคลุม	20
หมวกเก็บ	22
เสื้อเชิวย และครีม	72
เสื้อฟ้าแขนยาว	100
เสื้อ Q.C.	102
ไอ้โม่ง	24
กะละมัง	27
สก๊อตไบร์	3
แปรงขนมะพร้าว	5
คีม	25
เช็ดมผ้า	29

แผนกปลาแห้ง

แผนกปลาแห้งจัดอยู่ในส่วนผลิต 2 ซึ่งเป็นแผนกที่ใหญ่มีการรับวัตถุดิบแยกจากส่วนผลิต 1

แหล่งวัตถุดิบ

- เขียวดี
- สะพานปลา
- แพเป้า

โดยจากสะพานปลาจะมีพนักงานจากโรงงาน จำนวน 8 คน ไปคัดเลือกปลาที่สะพานปลาเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และตรงตามที่ต้องการให้มากที่สุด

ชนิดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตากแห้ง

- | | |
|-----------------|---------------|
| - ปลาทรายแดง | ITOYORI |
| - ปลาгимส์ | SHIMA - AJI |
| - ปลาแรด (หมู) | KAWAHAGI |
| - ปลาตุ๊กกา | EIN OF RAY |
| - ปลาตุ๊กกาพริก | CHILLI |
| - ปลาปักเป้า | KOJI |
| - ปลาแป้นแก้ว | SAGI |
| - ปลาข้าวสาร | SSS+ CHIRIMEN |
| | SSS KAERI |
| | SS CHIMA |

พื้นที่ในแผนกปลาแห้ง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. line ปลาสด
2. คองปลา และคลุกปลา
3. line ปลาแห้ง

กระบวนการผลิตปลาแต่ละชนิด จะมีขั้นตอนแตกต่างกัน เช่นปลาตุ๊กกาเป็นปลาที่ต้องใช้เวลานานในการดองน้ำแข็งเพื่อล้างเลือด จึงจะกล่าวแยกเป็นการผลิตปลาแห้งแต่ละชนิดดังนี้

การผลิตปลาตุ๋กกาตากแห้ง

ขั้นตอนการผลิต

1. รับวัตถุดิบ

ปลาตุ๋กกาที่ใช้ผลิตจะเป็นทั้งตัวผู้ และตัวเมีย ซึ่งตัวเมียเมื่อคองแล้วจะมีเนื้อดำมากกว่าตัวผู้ เนื่องจากมีเลือดเยอะซึ่งจะทำให้ทำเป็นตุ๋กกาพริก ปลาตุ๋กกาส่วนใหญ่มาจากสะพานปลา โดยมีพนักงานไปคัดแยกตัวผู้ ตัวเมีย และขนาดแล้ว

2. เจาะปลา

เมื่อรับปลาตุ๋กกามาแล้วจะขึ้นโต๊ะเจาะโดย ปลาตุ๋กกา 1 ตัว จะได้เนื้อปลาเป็น 2 ชิ้น ตรงกลางตัวปลาจะเป็นหัว หาง กระดูก และอวัยวะภายใน ซึ่งจะนำไปทำปลาบ่น ต่อไป ส่วนชิ้นปลาก็จะนำไปตองน้ำแข็งไว้ 1 คืน เพื่อล้างเลือด และเมื่อกที่ออกมาจากรอยเจาะ

3. การลอกหนัง

ใช้คีมดึงหนังปลาออกทั้ง 2 ข้าง โดยหนังด้านหนึ่งจะมีสีขาว และอีกด้านหนึ่งมีสีดำ

4. การแล่ปลา

แล่เนื้อปลาให้บางลง เพื่อให้ตากแห้งได้เร็วยิ่งขึ้น

5. การกวน

เนื่องจากปลาตุ๋กกามีเลือดเยอะต้องทำการเลือดเพราะเลือดจะทำให้สีเนื้อปลาดำ คด การกวนเนื้อปลาในน้ำเย็นที่อุณหภูมิ 10°C โดยจะกวนประมาณ 3 ชั่วโมง ยิ่งใช้เวลานาน และมีการกวนบ่อยๆจะทำให้เลือดออกจากเนื้อปลาได้ดี

6. คองน้ำแข็ง 7 วัน

เมื่อกวนล้างเลือดเสร็จแล้วจะนำมาคองน้ำแข็งใช้เวลาทั้งหมด 7 วัน

โดยจะแยกเป็น

1. คองเกลือ 20 กิโลกรัม น้ำ 500 ลิตร เป็นเวลา 1 คืน
2. คองน้ำแข็ง 2-3 วัน แล้วถายน้ำออก
3. คองน้ำแข็งต่อ 2-3 วัน ก่อนเอาไปคั่ว

โดยการคองแต่ละจุดจะมีการกวนเป็นระยะ ถ้ากวนมากยิ่งทำให้เลือดออกมาเยอะ และมีการปิดฝาถึงขณะคอง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก

7. คัดปลาเบอร์

หลังจากคองน้ำแข็งครบ 7 วัน จะนำปลามาคัดแยกสีของเนื้อปลา โดยจะแยกเป็น 3 ชนิด คือ

1. ปลาขาว ลักษณะเนื้อสีขาว ใช้ทำปลาดกแห้งได้
2. ปลาแดง เนื้อมีสีแดงของเลือดอยู่ จะนำไปคองต่ออีก 2 วัน จึงนำมาคัดอีกครั้ง
3. ปลาดำ กล้ามเนื้อคล้ำ ข้ำ จะใช้ทำปลาตุ๋กกาพริก โดยนำไปตากแห้ง ขณะตากจะโรยพริกแดงหั่นฝอยลงไปบนเนื้อปลา

8. คลุกน้ำเชื่อม

คลุกน้ำเชื่อมในอัตราส่วน ปลา 20 กิโลกรัมต่อน้ำเชื่อม 15 กิโลกรัม โดยในส่วนผสมของน้ำเชื่อมจะไม่มีมิริน (mirin) เป็นส่วนประกอบ เมื่อคลุกเข้ากันดีแล้ว จะใช้ถุงพลาสติกคลุม ถ้าเป็นปลาตุ๋กกาพริกจะใส่สายแพ็คเป็นสัญลักษณ์ แล้วตั้งทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง ก่อนตาก หรือถ้าคลุกตอนเย็นจะนำไปฝากที่ห้องเย็นไว้ 1 คืน

9. ตากแห้ง

นำปลาที่หมักพร้อมที่จะตากออกตากแดด เป็นเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง

10. อบแห้ง

นำปลาเข้าห้องอบ โดย 2 ห้องจะจุได้ประมาณ 1,200 แผง ใช้ฝืนเป็นตัวให้ความร้อน ซึ่งทำให้ได้กลิ่นปลาแห้งที่ดีขึ้น ใช้อุณหภูมิในการอบ 40°C เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง โดยจะมีพนักงานคอยดูแลเรื่องความร้อนให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ

11. ตกแต่ง

ตัดแต่งชิ้นปลาตัดเนื้อส่วนเกินออก และขีดเศษผงออก จึงแยกปลาดี และปลาเสียคือ เนื้อปลาฉีกขาดไม่สมบูรณ์

12. คัด size

ปลาตุ๋กกา	ตัวใหญ่	size	AAL
	ตัวเล็ก	size	AA
ปลาตุ๋กกาพริก	ตัวใหญ่	size	AL
	ตัวเล็ก	size	A

13. บรรจุ

ชั่งปลาให้ได้ 15 กิโลกรัม แล้วเรียงลงกล่อง ใช้เครื่องอัดให้แน่นแล้วแพ็คกล่องตามชนิดปลา และสายแพ็ค

ขั้นตอนการผลิตปลาดุกตากแห้ง



การผลิตปลาหมึกตากแห้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาหมึก มี 3 ชนิดคือ ปลาหมึกตัว ปลาหมึกชิ้นเดียว และปลาหมึกแผ่น

ปลาหมึกตัว คือ การเอาชิ้นปลาหมึก 2 ชิ้นมาประกบติดกัน

ปลาหมึกชิ้น คือ การเลือกปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆ ตากเบียบชิ้นเดียวๆ

ปลาหมึกแผ่น คือ การเอาเนื้อปลาหมึกที่ไม่เป็นชิ้น และไม่สามารถทำเป็นตัวได้มาเรียงต่อกันในพิมพ์รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ขั้นตอนการผลิตปลาหมึกตากแห้ง



1. คัด size

ปลาสดที่รับเข้ามาขึ้นตัน จะถูกคัดออกเป็น 4 size

- น้ำหนัก 80-200 กรัม
- น้ำหนัก 200-400 กรัม
- น้ำหนัก 400-700 กรัม
- น้ำหนัก > 700 กรัม

2. ตัดหัวปลา

ตัดหัว และอวัยวะภายในออก

3. ดึงหนัง

หนังปลาหมูดึงออกง่าย โดยใช้มือดึงออกทั้งตัว

4. แล่เนื้อ

ปลาหมู 1 ตัว จะแล่ออกเป็น 2 ชิ้น เมื่อแล่ชิ้นเสร็จจะชั่งใส่ถุงพลาสติกถุงละ 5 กิโลกรัม มัดปากถุงแล้วดองน้ำแข็งไว้รอการผสม

5. คลุกน้ำเชื่อม

ล้างปลาที่ใส่ถุงพลาสติกก่อนผสม โดยใช้หม้อผสมใช้อัตราส่วนปลาต่อน้ำตาลคือ

1 : 0.09 และเติม mirin กับ sorbitol ตามส่วน ดองไว้ 2 ชั่วโมง ก่อนตาก

6. ตากแดด ประมาณ 8 ชั่วโมง

7. อบแห้ง เหมือนกับปลาตุ๋กกา

8. ตักแต่ง

ตัดชิ้นปลาส่วนเกิน และกระดูกสีขาวที่ติดกับเนื้อปลาออก แล้วขัดเศษผงออก

9. คัด size และแยกปลาเสีย

ตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้

size	ขนาด (เซนติเมตร)
SS	8-9
S	9-12
M	12-15
L	15-19
LL	>20

10. บรรจุ กล่องละ 15 กิโลกรัม

การผลิตปลาน้ำเค็มปากน้ำตากแห้ง

มีกรรมวิธีการผลิตเหมือนปลาหมู เพียงแตกต่างกันตรงการคัด size โดยปลาน้ำเค็มปากน้ำตากแห้งมีขนาดดังนี้

size	ขนาด (เซนติเมตร)
S	8-10
M	10-12
L	12-14

และอัตราส่วนการผสมปลาต่อน้ำตาลคลุก คือ 1 : 0.10

การผลิตปลาแป้นแก้ว และปลาทรายแดงตากแห้ง

1. รับวัตถุดิบ
2. ขอดเกล็ดปลา
3. ตัดหัวปลา ควักไส้ และตัดครีบ
4. แล่
5. คลุกน้ำเชื่อม
6. ตากแดด ประมาณ 8 ชั่วโมง
7. อบ เหมือนปลาตุ๋กกา
8. ตรวจสอบเกล็ดที่ติดตัวปลา
9. คัด size และแยกปลาเดี่ยว

ปลาทรายแดง		ปลาแป้นแก้ว	
size	ขนาด (เซนติเมตร)	size	ขนาด (เซนติเมตร)
S	4-7	S	6-8
M	7-9	M	8-10
L	9-11	L	>10
LL	11-13		

10. บรรจุ กล่องละ 15 กิโลกรัม

การผลิตปลาภิสวรรค์แห้ง

1. รับวัตถุดิบ
2. ตัดหัว
3. แล่

ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนทำเหมือนแผนปลาแล่

4. คลุกน้ำเชื่อม ในอัตราส่วน ปลา 1 ส่วน ต่อ น้ำตาล 0.10 ส่วน และใส่ mirin กับ sorbitol ตามส่วน คองไว้ 1-2 ชั่วโมง ก่อนตาก

5. ตากปลา
6. อบแห้ง
7. คัด size แยกปลาเสีย และพยาธิ

size	ขนาด (เซนติเมตร)
SS	2-4
S	4-6
M	6-8
L	8-11

8. บรรจุ กล่องละ 15 กิโลกรัม

การผลิตก้างปลากิมสวรรค์แห้ง

1. นำก้างที่ได้จากการแล่เนื้อปลามาตัดเฉียง เอาส่วนท้องที่มีสีดำติดก้างออกให้หมด
2. ล้างน้ำ ให้สะอาด
3. ตากให้แห้ง
4. ลอกก้างปลาออกจากแผง
5. บรรจุ กล่องละ 8 กิโลกรัม

การกำหนด code และรหัสการผลิตแก่สินค้า

รหัสสินค้า (code) จะเป็นเลข 4 ตัว โดยตัวแรก หมายถึง บริษัทที่ผลิต และ 3 ตัวหลัง หมายถึง วันผลิตของสินค้านั้นๆ

1. PAM
2. ไชยชุมพร

3. ประวิทย์

5. ปลาข้าวสาร

6. ทวีวงศ์

เช่น 1.001 หมายถึง ปลาของ PAM และผลิตเป็นวันแรก

รหัสวันที่ผลิต จะเป็นเลข 4 ตัว เช่นกัน โดยตัวแรกหมายถึง ปีที่ผลิต ซึ่งจะใช้เฉพาะตัว
หลังของ ค.ศ. ส่วนเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง วันที่ ที่ทำการผลิต โดยนับจาก 1 มกราคมเป็นวันที่ 1
เช่น 6172 6 หมายถึง ปี 1996

172 หมายถึง วันที่ 20 เดือนมิถุนายน

รหัสการผลิต หมายถึง รหัสสินค้า/รหัสวันที่ผลิต ซึ่งจะระบุไว้ข้างกล่อง

เช่น 1.001/6172

การแพ็คสายแพ็คของปลาแต่ละชนิดต้องตรงตามที่กำหนด

ปลา	size	สีสายแพ็ค
กิมลั่ว	SS,S,M,L	เหลือง
ทรายแดง	S,M,L,LL	แดง
หมูตัว	HS,HM,HL	ชมพู
หมูชิ้นเดียว	HM,HL	เขียว-ขาว
หมูแผ่น		เหลือง
ตุ๊กกา	SA,AA	ขาว
	AL	ฟ้า
	AAL	ดำ
	พริก	ฟ้า-ขาว
ปักเป้า	MA	น้ำตาล-ขาว
ก้างกิมลั่ว		เหลือง-น้ำตาล
ก้างกิมลั่ว	B เสี้ย	แดง-ขาว
หมู	B เสี้ย	แดง
ปักเป้า	MB เสี้ย	แดง

ตุ๊กกา	A เดี่ยว	ชมพู-เหลือง
ทรายแดง	A เดี่ยว	แดง
ปลาข้าวสาร	SSS+	เหลือง-ขาว
	SSS	ฟ้า-ขาว
	SS+	เหลือง-น้ำตาล
	SS	ม่วง-ขาว
	S	ม่วง



พนักงานตรวจสอบคุณภาพแผนกปลาแห้ง

มีหน้าที่

- ตรวจสอบคุณภาพปลาที่บริษัทอื่นมาส่ง
- เบิกปลามาตรวจสอบคุณภาพ
- เก็บปลาไว้หาความชื้น
- สุ่มตรวจปลาตามโต๊ะพนักงานปลาแห้ง

1. การตรวจสอบคุณภาพปลาที่รับจากบริษัทอื่น

- ตรวจสอบน้ำหนักรวมกล่อง

ต้องสุ่มชั่งน้ำหนักครึ่งหนึ่งของจำนวนกล่องที่รับเข้า และน้ำหนักต้องไม่ต่ำกว่า 15.8

กิโลกรัม

- ตรวจสอบลักษณะปลา และปลาปน
- กลิ่น
- size
- ความชื้น

ซึ่งถ้ามีลักษณะใด ลักษณะหนึ่งไม่ผ่านจะต้องส่งคืนปลากล่องนั้น

2. เบิกปลาตรวจสอบคุณภาพ

ทำการคัดแยกลักษณะของปลา แล้วรายงานเป็น %

ปลากิมส์

ตรวจสอบลักษณะ - ไม่สมบูรณ์

- ตก size และเกิน size
- สกปรก
- ชื้น
- กระด้าง
- ซ้ำแดง
- ปลามัน
- พยาธิ

ปลาแชลัน และปลาทรายแดง

- ตรวจลักษณะ - ไม่สมบูรณ์
- กระด้าง
 - ชี้น
 - เก็ด
 - ชี้น้ำเชื่อม
 - ตก size และเกิน size

ปลาปักเป้า

- ตรวจลักษณะ - ไม่สมบูรณ์
- ตกปรก
 - ชี้น
 - ช้ำแดง
 - ผนังท้อง
 - เล้นดำ

ปลาตุ๊กกา

- ไม่สมบูรณ์
- ตกปรก
 - ช้ำแดง

3. เก็บปลาไว้หาความขึ้น

หลังจากตรวจคัดแยกลักษณะปลาแล้วจะเก็บปลาสำหรับวัดความขึ้น

โดย	ปลากิมสัว และปลาแป้นแก้ว	size	L	เก็บ	1	ตัว
			M	เก็บ	2	ตัว
			S	เก็บ	3	ตัว
ปลาแชลัน		size	M	เก็บ	2	ตัว
			S	เก็บ	3	ตัว
ปลาปักเป้า				เก็บ	1	ตัว
ปลาตุ๊กกา				เก็บ	1	ตัว
ปลาตุ๊กกาพริก				เก็บ	1	ตัว
ปลาหมู				เก็บ	1	ตัว

แล้วตัดเป็นชิ้นๆ ใส่ถุงเขียนรหัสไว้

4. สุ่มตรวจปลาบนโต๊ะ

จะแบ่งเป็น 3 ช่วง

4.1 ช่วงแกะแพง จะสุ่มปลาทุกชนิด สุ่มตะกร้าละ 2,000 กรัม ตรวจดูความชื้น และปลาฉีกขาด แล้วคิดเป็น %

4.2 ช่วงคัด size สุ่มตะกร้าละ 2,000 กรัม โดยตรวจลักษณะต่อไปนี้

- ตก size - เกิน size - ไม่ได้ size - ปลาเสีย
- ปลาปน - ปลาพยาธิ - ปลากระด้าง

4.3 ช่วงตกแต่ง สุ่มเฉพาะปลาหมอ ปลาตูกกา และปลาปักเป้า ตะกร้าละ 2,000 กรัม ตรวจลักษณะต่อไปนี้

- ฉีกขาด - สกปรก แยกเป็นสกปรกจากตะแกรง และสิ่งแปลกปลอม
- ไม่สมบูรณ์



แผนกปลาป่น

จัดเป็นส่วนผลิต 3 การผลิตปลาป่น เป็นการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้ หรือเป็นปลาตัวที่ตก size หรือปลาป่นมากำจัดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะได้ราคาดีกว่านำไปขายให้โรงงานอื่น

แหล่งวัตถุดิบ

1. เศษวัตถุดิบจาก PAC
2. เศษวัตถุดิบจากโรงปลาแห้ง และ surimi

การผลิตปลาป่น (Fish Meal)

เมื่อก่อนใช้ระบบไอน้ำ ซึ่งต้องใช้เนื้อที่เยอะ ปัจจุบันใช้ระบบเชื้อเพลิงน้ำมัน hot oil (มาร์ค ออยล์ 701) ออกแบบตาม stock bath ในการจะเดินเครื่องต้องรอให้มีวัตถุดิบอยู่ที่ปากบ่อเพียงพอ

กระบวนการผลิต

1. จุดเตาอุ่นเครื่องให้ hot oil ได้อุณหภูมิประมาณ 180-200°C แล้ว เริ่มป้อนปลา ซึ่งอุณหภูมิในหม้ออบประมาณ 250-260°C
2. ป้อนปลาเข้าหม้ออบแบบจานหมุน (disc dryer)
3. เข้าเครื่องร่อน แยกเอากระดูกชิ้นใหญ่ออก
4. เข้าถังกวนเย็น เพื่อลดอุณหภูมิปลา
5. เข้าเครื่องบดละเอียด (ตีปลาให้ละเอียดขึ้น)
6. เข้าถังกวนเย็น 2 ถัง
7. เข้าเครื่องบรรจุ
8. บรรจุกระสอบละ 90 กิโลกรัม

บริษัทลูกค้า มี - เลิศทองดี

- พัฒนาการ
- ว.วีระกิจ
- กรุงเทพฯ
- CP Group

ปลาป่นแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. ปลาป่น
2. กระดุก - หัวปลาป่น
3. ปลาป่นประเภทที่ 3

กระบวนการผลิตปลาป่น



ซึ่งปลาที่ผลิตเป็นกระดุก - หัวปลาป่น ใช้เป็นวัตถุดิบผสมทำอาหารสัตว์ ซึ่งมีคุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี ดังนี้

โปรตีน	ไม่น้อยกว่า	36	%
ไขมัน	ไม่มากกว่า	14	%
กาก	ไม่มากกว่า	2	%
ความชื้น	ไม่มากกว่า	10	%
เถ้า	ไม่มากกว่า	33	%
เกลือ	ไม่มากกว่า	3	%

การตรวจสอบคุณภาพ

จะทำการจำปลาขณะขึ้นรถ ดเพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพ โดยจะทำการจำทุกกระสอบที่จะส่งให้ลูกค้า แล้วนำตัวอย่างปลาคลุกให้เข้ากันดีแบ่งเป็น 2 ชุด โดยจ้างบริษัท นำไปตรวจ 1 ชุด และห้อง lab 1 ชุด โดยทางบริษัท จะตรวจหา ความชื้น %crude protein แล้วส่งผลมาให้ ส่วนที่ห้อง lab (PAM) จะตรวจหาเฉพาะความชื้น โดยจะหา 2 ครั้งเฉลี่ยกันซึ่งทั้ง 2 ค่าต้องแตกต่างกัน ไม่เกิน 0.5 %

โดยบนถุงตัวอย่างจะบอกถึง

บริษัทลูกค้า	เลิศทองดี
วันที่ผลิต	เช่น 26-06-39
ทะเบียนรถที่มารับสินค้า	80-1332
จำนวน	140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนปรับปรุงคุณภาพน้ำ WASTE TREATMENT SYSTEM

แหล่งน้ำทิ้ง

- สายผลิตปลาแล้ และอาหารทะเลแช่แข็ง
- สายการผลิต surimi

คุณลักษณะของน้ำเสีย

ปริมาณน้ำทิ้ง/วัน	1,500	m ³
ค่า BOD	3,075	mg/l
น้ำมัน ไขมัน	362	mg/l
สารแขวนลอย	1,470	mg/l
pH	7.08	

มาตรฐานน้ำทิ้งกระทรวงอุตสาหกรรม

ค่า BOD	ไม่เกิน 20	mg/l
สารแขวนลอย	ไม่เกิน 30	mg/l
pH	5-9	


คุณลักษณะน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด

ค่า BOD	15	mg/l
สารแขวนลอย	17	mg/l
pH	7-8	

ระบบบำบัดน้ำเสีย อาศัยระบบ 3 ระบบ คือ

1. Dissolved Air Floatation (DAF) - ตะกอนลอยตัว
2. Activated Sludge (AS) - ตะกอนเร่ง
3. Anaerobe - ไร้ออกซิเจน


ซึ่งระบบที่ถือเป็นหัวใจหลักคือ Activated Sludge (AS)



แสดงการทำงานของสายการผลิตปลาแล้ และอาหารทะเลแช่แข็ง



แสดงการทำงานของสายการผลิต surimi



แผนผังการบำบัดน้ำเสีย

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดขั้นเตรียมการ (Preliminary Treatment)

กำจัดสิ่งสกปรก สารแขวนลอยขนาดใหญ่ ป้องกันการอุดตัน

ประกอบด้วย - บ่อพักน้ำเสีย

- ตะแกรงคัดขยะ

- ตะแกรงคัดขยะละเอียด (Rotary drum screen)

- ถังพักน้ำเสีย มีการเติมอากาศ เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้อากาศ และเป็นเนื้อเดียวกัน

- ถังรวมน้ำเสีย (Equalizing tank)

2. Dissolved Air Floatation (DAF)

เพื่อแยกอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก ซึ่งตกตะกอนได้ยาก และของเหลวที่ไม่ละลายน้ำเช่น ไขมัน โดยการผสมอากาศ และสารเคมี สามารถลดค่า BOD ได้ ประมาณ 40-50 %

ประกอบด้วย - ถังผสมสารเคมี

- ถังผสมอากาศ

- ถังตะกอนลอยตัว

- ถังเก็บสาร

- บั๊มสูบจ่ายสาร

- ถังรวมตะกอน

- บั๊มกำเนิดลม

เติมสารส้ม (Aluminium Sulfate) ในน้ำก่อนไหลเข้าสู่ถังผสมสารเคมี ผสมกันด้วยแรงดัน แล้วไปรวมกับอากาศ ช่วยพองให้ลอยตัวสู่อากาศ โดยผสมประมาณ 3 นาที โดยรวมอยู่ในระบบ ประมาณ 1 ชั่วโมง

การเตรียมสารเคมี

โพลิเมอร์ อัตราส่วน น้ำ 2 คิว (2,000 ลิตร) ต่อ โพลิเมอร์ 2 กิโลกรัม

1. เริ่มผสมเมื่อน้ำในถังเหลือ 500 ลิตร

2. เติมน้ำจนถึง 1,200 ลิตร

3. เปิดใบกวน

4. ชั่ง โพลิเมอร์ R-300 จำนวน 1.5 กิโลกรัม

5. โรยโพลิเมอร์อย่างช้าๆ ถ้าเร็วจะเป็นก้อน

6. เมื่อถึง 2,000 ลิตร จึงหยุดเติมน้ำ
7. ผสมต่อ 20 นาที จึงปิดใบกวน
8. ระวังอย่าผสมสลับถัง เพราะโพลีเมอร์ประจุต่างกัน

การผสมสารส้ม

1. เมื่อน้ำในถังเหลือ 1,000 ลิตร
2. เติมน้ำเป็น 2,000 ลิตร
3. ใส่สารส้ม 400 กิโลกรัม เปิดใบกวน
4. ผสม 30 นาที หรือจนกว่าละลายหมด
5. เมื่อเดินปั๊มสารส้ม ให้เปิดใบกวนตลอดเวลา เพื่อป้องกันการตกตะกอน

แสดงอัตราการใช้สารเคมี

น้ำ อัตราการไหล (m ³ /hr)	สารส้ม dial	R-300		
		Feeder (ml/min)	dial	Feeder (ml/min)
40	3	1616	3	2000
45	4	2000	4	2250
50	5	2222	5	2500
55	6	2444	5.5	2750
60	7	2667	6	3000
65	6.8	2889	8	3250
70	8	3111	7.5	3500

3. Activated Sludge (AS)

ใช้แบคทีเรียทำการย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดเป็นตะกอน แบคทีเรียจมลงถึงตกตะกอน ทำให้ได้น้ำที่ใสสะอาด ประสิทธิภาพของ AS สูง ใช้พื้นที่น้อย ควบคุมดูแลง่าย แต่ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เครื่องจักรมาก ประสิทธิภาพการทำลาย BOD สูง 90-95%

การเกิดตะกอนเร่ง 3 ขั้นตอน

1. ขั้นส่งถ่าย (Transfer step)

สารอินทรีย์ติดที่ผนังเซลล์ และส่งเอนไซม์มาย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กๆเข้าเซลล์

2. ขั้นเปลี่ยนรูป (Conversion step)

เปลี่ยนรูปโดยสังเคราะห์ สร้างเซลล์ใหม่ และการออกซิเดชัน (Oxidation)

3. ขั้นรวมตะกอน (Flocculation)

จุลินทรีย์รวมตัวให้มีขนาดใหญ่ เรียกว่า Floc

ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของระบบตะกอนเร่ง

1. ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ำเสีย

2. อาหารเสริม (P,N,Fe)

3. Dissolved Oxidation 1-2 mg/l

4. ระยะเวลาในการบำบัด

5. ค่า pH 6.5 - 8.5

ถ้าต่ำกว่า 6.5 ว่าจะขึ้นดี และถ้าสูงกว่า 8.5 แบคทีเรียจะตาย

6. ปริมาณสารเป็นพิษ

7. อุณหภูมิ 30-37°c

8. การกวน ป้องกัน Floc และน้ำไหลล์ดวงจร

9. อัตราการไหลของน้ำเสีย

การไหลน้อยทำให้น้ำน้อย แบคทีเรีย จะกินกันเอง

การควบคุมการทำงานของระบบตะกอนเร่ง มี 5 ประการหลัก คือ

1. อัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ (F/M)

2. อายุตะกอน

3. อัตราการทิ้งตะกอนจุลินทรีย์ส่วนเกิน

4. ปริมาณการสูบตะกอน

5. อาหารเสริม

1. อัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ (F/M) Food of Micpoorganism

$$F/M = \frac{\text{น้ำหนักของสารอินทรีย์ที่เข้าระบบต่อวัน}}{\text{น้ำหนักของจุลินทรีย์ในถังเดิมอากาศ}}$$

F/M	ปกติ	0.2 - 0.5	ในเทอมของ BOD
		0.12 - 0.03	ในเทอมของ COD

2. Sludge age

หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ตะกอนจุลินทรีย์หมุนเวียนอยู่ในระบบ MCRT; Mean Cell

Residence Time สัมพันธ์กับ F/M

$$\text{อายุตะกอน} = \frac{\text{น้ำหนักของจุลินทรีย์ในถังเดิมอากาศ}}{\text{น้ำหนักของจุลินทรีย์ที่ออกจากระบบในแต่ละวัน}}$$

ปกติ อายุตะกอน 5 -15 วัน

ถ้า < 7-10 วัน จะเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชัน เจริญเติบโตไม่ทัน และหลุดออกไปกับตะกอนส่วนเกิน

3. Excess Sludge rate

ตะกอนส่วนเกินนำไปทิ้ง เพื่อรักษาค่าอัตราส่วนอาหาร/จุลินทรีย์ ให้คงที่

4. Retrun Sludge rate

การควบคุมการสูบกลับตะกอน ต้องควบคุมไม่ให้ชั้นตะกอนสูงเกิน 90 เซนติเมตร อัตราการสูบกลับคิดเป็น 15-75 % ของอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าสู่ระบบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 30%

5. อาหารเสริม (Nutrient Addition)

แบ่งเป็น 4 พวก คือ

1. สารประกอบซึ่งมี คาร์บอน และไนโตรเจน
2. สารประกอบซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานในการดำรงชีพ
3. สารอนินทรีย์
4. สารที่ต้องการเพียงเล็กน้อย

หน้าที่โดยย่อของ เจ้าหน้าที่ Operator

1. ตรวจเช็คเครื่องจักร ทุกตัวให้ทำงานปกติอยู่เสมอ
2. ตรวจเช็ค Aerator อย่าให้รูอากาศอุดตัน
3. เดินระบบ DAF
4. ควบคุม คูแลพนักงานให้ทำงานสม่ำเสมอ
5. ผสม Alum และ Polymer
6. จัดพนักงานและให้หม้ออบตะกอนทุกอาทิตย์
7. ตรวจเช็ค Boiler ทุก 1 ชั่วโมง

โดยจุดที่ตรวจเช็คมี

- Water pump (No.1-2)
- AUTO
- Water tank (H,L)
- Heated bling (°c)
- Temp. oil (°c)
- Pressure oil
- Stack Temp. (°c)
- Oil DAV tank ถ้ามีค่า < 300 ต้องเปิดวาล์ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนวิเคราะห์

SURIMI

ตรวจวัด- ความเหนียว

- pH
- spot สิ่งแปลกปลอม
- ความชื้น

ขั้นตอนที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์จาก surimi เกิดความเหนียว (สุภาพรณ สุขประทุม, 2529) คือ

1. Grinding การกวนที่ดีในช่วงแรกนั้นจะทำให้เนื้อเยื่อโปรตีนแต่ละชนิดนั้นหลุดจากกันหรือหลวม ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการ form gel ได้ง่ายขึ้น

2. Salting การเติมเกลือ 2-3 % จะทำให้ actin และ myosin มาจับกันเป็น actomyosin ในสภาพเหนียว และเหลว

3. Heating เมื่อเสร็จขั้นตอนการกวนแล้ว ช่วง heating เป็นช่วงที่สำคัญมาก ผลิตภัณฑ์ที่ถึงแม้จะผ่านการกวน และเติมเกลือที่เหมาะสมก็ตาม แต่ถ้ามีการ heating ที่ไม่สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะมี ความเหนียวไม่เป็นไปตามต้องการ ผลิตภัณฑ์จะเหนียวมาก เหนียวน้อย ขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ ซึ่งช่วงอุณหภูมิที่ควรระวังแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง

3.1 Sotting (SUWARI) อุณหภูมิต่ำกว่า 50°C เป็นช่วงที่ gel - strength สูงสุด

3.2 Disintegration (MODORI) อุณหภูมิประมาณ 60-70°C เป็นช่วงที่ actomyosin ง่ายต่อการแตกทำลาย และเป็นช่วงที่ gel - strength ต่ำสุด

3.3 Elasticity firiation (ASHI) อุณหภูมิมากกว่า 75°C เป็นช่วงที่ gel จะถูก fixed และ โปรตีนทั้งหมดจะ coagulated ที่ช่วงอุณหภูมินี้ และ gel จะไม่เปลี่ยนหลังจากผ่านช่วงนี้ไปแล้ว ไม่ว่าจะเอาไป heat ที่ 60-70°C ก็ตาม

ดังนั้นในการปฏิบัติ จะใช้อุณหภูมิต่ำ คือ 40°C ในช่วง 20 นาทีแรก และหลังจากนั้นจะใช้ อุณหภูมิ 90°C ในช่วง 20 นาทีหลัง ซึ่งจะทำให้ได้ gel - strength ที่สูง

FACTOR ที่มีผลต่อความเหนียว

1. อุณหภูมิ (Temperature)

อุณหภูมิต่ำกว่า 50°C จะทำให้เกิด gel ลักษณะขุ่น

อุณหภูมิ 60°C - 70°C จะทำให้ gel แตกสลาย

อุณหภูมิ 75°C - 100°C จะทำให้ gel เกิด coagurate

อุณหภูมิสูงกว่า 100°C จะทำให้เกิด disintegration

2. ปริมาณเกลือ (Salt Concentration) ควรใช้ประมาณ 3 %

3. การใช้ไข่ขาว

การเติมไข่ขาว จะช่วยเพิ่มความเหนียว ซึ่งปริมาณที่ควรเติมประมาณ 5-10 %

การวัดความเหนียว

เพื่อตัดเกรด surimi โดยตอนเช้าของทุกวันจะไปรับตัวอย่างที่ทาง surimi เก็บไว้ให้ โดยจะเขียน วันที่ผลิต เวลาที่ผลิต mix และ code ตัวอย่างบาง code จะเก็บ 2 mix 3 mix หรือ 1 mix หากตัวอย่าง code ใดมี 3 mix ให้เก็บ mix กลาง ให้นำความชื้น spot และ pH

code ใดมี 2 mix ให้เก็บ mix ที่ต่ำกว่า

ทางแผนก surimi จะมีใบส่งตัวอย่างให้ทางห้อง lab ต้องเช็คดูว่าตัวอย่างขึ้นมารอบตามใบส่งตัวอย่างรีเปล่า ซึ่งในใบส่งตัวอย่างจะบอกชนิดปลา mix code line การผลิต คุณภาพ และเกรด

ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเพื่อวัดความเหนียว

- นำตัวอย่างที่ได้มาเขียนลงใบบันทึกตัวอย่าง surimi ที่นำมาตรวจสอบ ซึ่งมีไว้บันทึกเวลาในการบั่น อุณหภูมิ สี กลิ่น และลักษณะเนื้อ surimi
- ตัดตัวอย่าง 700 กรัม แล้วบั่นในหม้อ food cutter ผสมเกลือ 21 กรัม (3%) เวลาบั่นจะอยู่ในช่วง 3-4 นาที บั่นให้เนื้อละเอียด
- การไล่อากาศ นำตัวอย่างที่บั่นแล้วมาไล่อากาศ ซึ่งการไล่อากาศมีความสำคัญต่อความเหนียว เพราะในการวัดถ้าเติมวัดเจอฟองอากาศเครื่องจะหยุดอ่านค่า ทำให้ค่าผิดพลาด
- อัดด้วยเครื่องอัด นำ surimi ที่ไล่อากาศแล้วเข้าเครื่องอัด ในการอัดต้องระวังไม่ให้มีฟองอากาศในถุงอัดเช่นกัน และแรงอัดต้องสม่ำเสมอ ทำ code ละ 3 ถุง และมัดถุงให้แน่น

5. การต้ม นำตัวอย่างที่มีดุงเรียบร้อยแล้วลงต้มที่อุณหภูมิ 93°C เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นแช่น้ำแข็ง 1 ชั่วโมง และแช่น้ำอุ่นต่อไปอีก 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำชิ้นไว้ที่อุณหภูมิห้อง เรียง code ไว้เป็นกลุ่มๆ ก่อนนำไปวัดค่าความเหนียว

การวัดค่าความเหนียว

- วัดด้วยเครื่อง RHEO TEX โดยก่อนใช้เครื่องต้องปรับ zero adjust และ stop adjust โดย stop adjust ปรับไว้ที่ 1,880

- ตัวอย่าง 1 ลูก จะตัดเป็น 2 ท่อน ในการวัดค่าจะได้ 12 ค่า โดยอ่าน

ค่า weight เป็นแรงกดที่ใช้กดให้เข็มเข้าไปในเนื้อ surimi (g)

ค่า depth เป็นระยะทางที่เข็มเดินทางผ่านเข้าไปในเนื้อ surimi (cm)

ผลคูณของค่า weight และ ค่า depth คือ ค่าความเหนียว (gel - strength (g - cm)

จากค่าที่วัดได้ 12 ค่า จะเลือกค่าที่ใกล้เคียงกัน 6-10 ค่า แล้วนำมาเฉลี่ย เป็นค่าความเหนียว 1 ค่า

เกณฑ์การตัดเกรด surimi ตามระดับความเหนียว

เกรด	ความเหนียว (g-cm)
SSA	>1,000
SA	700 - 1,000
AA	500 - 700
A	300 - 500
B ตกเกรด	<300

สำหรับ ITOYORI C

C3	>500
C2	350 - 500
C1	300 - 350
ตกเกรด	<300

การขึ้นเกรด ต้องให้ความเหนียวเกินเกณฑ์ 70 ขึ้นไป และมีความชื้นเกิน 76%

การหาความชื้น

จาก Infrared moisture balance ทำเช่นเดียวกับใน line ถ้ามีเวลาจะเช็คผลความชื้นที่ได้กับความชื้นใน line ให้มีความแตกต่างกันได้ ± 1 % ถ้าแตกต่างก็จะทำการหาความชื้นตัวนั้นใหม่อีกครั้ง

การตั้งความชื้นปลาป่น และปลาแห้ง อาศัยหลักการเช่นเดียวกันกับ surimi เพียงแต่จะมีการตั้งเวลา และตั้งระดับความสูงของดวงไฟที่แน่นอน คือ

ปลาป่น ปรับดวงไฟระดับ 4 เวลา 15 นาที

ปลาแห้ง ปรับดวงไฟระดับ 5 เวลา 30 นาที

การหา สิ่งแปลกปลอม

หาหลักการเดินวนกับใน line

การหา pH

ใช้ตัวอย่าง surimi 10 กรัม บั่นด้วยเครื่องบั่นอาหารใส่น้ำกลั่น 90 มล. บั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้ววัดด้วยกระดาษลิตมัส วัด pH เทียบสีกับตารางสีเทียบค่า pH



การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์
Microbiology Laboratory

ตัวอย่างที่ต้องตรวจ

1. surimi และปลาแล้
2. SWAB TEST
3. เก็บน้ำ และน้ำแข็ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์

- flask ขนาด 500 ml.
- ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ
- Test Tube ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
- ตะเกียงแอลกอฮอล์
- Durham's tube
- Incubator ที่ $35-37^{\circ}\text{C}$
- Colony counter
- หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave)
- Stomacher 400
- Hot air oven
- เครื่องชั่ง
- เครื่องแก้วชนิดต่างๆ
- Water bath

อุปกรณ์ที่ต้องอบก่อนใช้

- Plate
- Pipette
- ขี้นวดสาร
- สว่าน
- ปิกเกอร์

สำหรับเก็บน้ำ และน้ำแข็ง

- flask ขนาด 50 ml.

การอบอุปกรณ์

ปรับอุณหภูมิที่ 170°C เวลา 2 ชั่วโมง

การนึ่งฆ่าเชื้อ

ปรับ Autoclave ให้มีอุณหภูมิ 121°C ความดัน 1.5 kgf/cm^2 เวลา 15 นาที

การทดสอบ Autoclave

ใช้ sterikon ใส่ลงไปอบฆ่าเชื้อ 2 หลอด พร้อมอาหารที่เตรียม เพื่อเป็นการทดสอบความสมบูรณ์ในการฆ่าเชื้อ ถ้า sterikon เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองแสดงว่าผิดปกติ โดยจะเก็บไว้ใน water bath เป็นเวลา 2 วัน ก่อนสังเกตผล

อาหารเลี้ยงเชื้อ

1. Plate Count Agar (PCA) 22.5 g/l pH 7.0 $\pm$ 2

ชั่ง PCA 9 กรัม ละลายในน้ำฟลัน 400 มล. ให้ความร้อน และคนตลอดเวลาโดยใช้ magnetic bar จนใสจึงนำไปอบใน Autoclave แล้วเก็บที่ water bath อุณหภูมิประมาณ 48°C

2. Flurocult (Brilliant - Green + MUG) 41 g/l pH 7.2 $\pm$ 0.1

ชั่ง Flurocult 41 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1,000 มล. ให้ความร้อนเหมือน PCA จนอาหารใสเป็นเนื้อเดียวกัน การใช้จะใส่หลอดทดลองขนาดเล็กแบบฝาเกลียว และใส่ Durham'tube ปิดเปิด Flurocult ใส่หลอดละ 7 มล. จึงปิดฝา แล้วนิ่งฆ่าเชื้อ

3. น้ำเกลือ (NaCl 0.85%)

เตรียมน้ำเกลือ 0.85 % เพื่อใช้ dilute ตัวอย่าง

ชั่งเกลือ 1.91 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 225 มล. แล้วนำไปอบฆ่าเชื้อ

4. Lactose Broth (LB) 13 g/l pH 6.9 $\pm$ 0.1

ใช้สำหรับตรวจหา coliform โดยแยกเป็น LB 2 เท่า และ LB 1 เท่า

5. EC (Laury Trytose Broth + MUG) 35.7 g/l

ใช้สำหรับถ่ายเชื้อตรวจหา *E. coli* ในน้ำ และน้ำแข็ง

6. Brilliant Green Broth 40 g/l pH 7.2 $\pm$ 0.1

ใช้สำหรับถ่ายเชื้อตรวจหา *E. coli* ในน้ำ และน้ำแข็ง

1. SURIMI และปลาแล่

ตรวจหา Total Plate Count และ *Escherichia coli*

ขั้นเตรียมตัวอย่าง

1. เลือกชนิดปลาตัวอย่างที่ขึ้นมา โดยในปลาชนิดเดียวกันให้มี code ห่างกัน 5 code เลือกให้ได้ 5 ตัวอย่าง

*กรณีมีตัวอย่างปลาแล้ จะลดจำนวน surimi แล้วรวมปลาแล้ให้เป็น 5 ตัวอย่าง

2. นำตัวอย่างมาเจาะด้วยสว่านไฟฟ้า

3. ชั่งน้ำหนักตัวอย่าง 25 กรัม

*กรณีที่ไม่มีตัวอย่างทันที ให้นำตัวอย่างแช่ตู้เย็นก่อน

4. บั่นตัวอย่าง 25 กรัม กับน้ำเกลือ 0.85 % ปริมาณ 225 มล. ที่ฆ่าเชื้อแล้ว

ด้วย stomacher 400 ที่ความเร็วสูง เป็นเวลา 120 วินาที ซึ่งจะได้เป็น dilution 10

ขั้นตอนการหา Total Plate Count

โดยวิธีการ standard plate count (ภาคผนวก 1)

1. นำตัวอย่างที่บั่นแล้ว (dilution 10^{-1}) มา 1 มล. ใส่ลงในหลอดน้ำเกลือ 0.85% (9มล.)

จะได้ dilution 10^{-2} ทำเช่นนี้จนได้ dilution ที่เหมาะสม

(สำหรับ surimi dilution ที่เหมาะสม คือ 10^{-4} และ 10^{-5} ส่วนปลาแล้ dilution 10^{-3} และ 10^{-4})

2. ใช้ dilution ที่เหมาะสม 2 dilution ติดกันโดยทำ dilution ละ 3 plate ใส่ตัวอย่าง plate ละ 1 มล. แล้วจึงเท PCA ลงไปเขย่าให้เข้ากันจนทั่ว ตั้งทิ้งไว้ให้ขึ้นแข็งตัว แล้วจึงนำบ่มที่อุณหภูมิ $35-37^{\circ}\text{C}$ นาน 24-48 ชั่วโมง

3. นำ plate มานับโคโลนี โดยการรายงานผลจะนับ plate ที่มี 30-300 โคโลนี แล้วคูณด้วย dilution factor ของ plate นั้นๆ หลักการคำนวณ และรายงานผล total bacteria count อยู่ในภาคผนวก 1

ขั้นตอนการหา E. coli

1. นำ dilution 10^{-1} , 10^{-2} และ 10^{-3} มาใส่หลอดทดลองที่มี durham's tube และ Flurocult ที่เตรียมไว้ dilution ละ 3 หลอด ๆละ 1 มล. นำไปบ่มที่อุณหภูมิ $35-37^{\circ}\text{C}$ นาน 24-48 ชั่วโมง

2. บันทึกรูปผล

2.1 การเกิดฟองก๊าซใน durham's tube เป็น positive

2.2 ดูการเรืองแสง UV ในหลอดที่ positive

2.3 ทดสอบ indole โดยการหยด Kovac's reagent ในหลอดที่เรืองแสง UV ถ้าเกิดสีชมพูอมม่วง

บริเวณผิวหน้า บันทึกรูปผลเป็น positive (+) แล้วเทียบผลกับตาราง MPN (ภาคผนวก 3) จะได้ค่าซึ่งคำนวณเป็น MPN/g (ภาคผนวก 1)

2. การทำ SWAB TEST

ทำการ SWAB แยกเป็นอุปกรณ์ และมือพนักงาน

ขั้นตอนการ SWAB

1. เตรียมไม้ SWAB โดยใช้ไม้พันสำลี แล้วใส่ในหลอดทดลอง เดิมน้ำกลั่น 10 มล.
2. นำไม้ SWAB ที่เตรียมไปฆ่าเชื้อใน Autoclave
3. นำไม้ SWAB ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วไป SWAB สิ่งที่ต้องการตรวจ

ทำ Total Plate Count

1. นำตัวอย่างน้ำจากหลอด SWAB มา 1 มล. ใส่ลงในหลอดน้ำกลั่นที่ฆ่าเชื้อแล้ว 9 มล. จะได้ dilution 10^{-1} ทำจนได้ dilution ที่เหมาะสม
 * อุปกรณ์ dilution 10^{-2} และ 10^{-3}
 มือพนักงาน dilution 10^{-3} และ 10^{-4}
2. นำ dilution ที่เหมาะสม 2 dilution ติดต่อกันมาใส่ plate dilution ละ 2 plate ๗ ละ 1 มล. แล้วจึงเท PCA ลงไปเขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เหวี่ยงตัว แล้วจึงนำไปบ่มที่อุณหภูมิ $35-37^{\circ}\text{C}$ นาน 24-48 ชั่วโมง
3. นับโคโลนี รายงานผล (ภาคผนวก 1)

ทำ *E. coli*

- * ทำเช่นเดียวกันกับการทำ *E. coli* ใน surimi

3. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และน้ำแข็ง

โดยจะมีตารางการเก็บน้ำ 7 ชุด และจะทำการเก็บน้ำสลับกับการ SWAB ในการเก็บน้ำจะเก็บน้ำ 5 ตัวอย่าง และน้ำแข็ง 3 ตัวอย่าง สำหรับน้ำใช้จะมีการวัด ปริมาณคลอรีน


ขั้นตอนการตรวจหา Coliform และ *E. coli*

1. ปิเปตตัวอย่างใส่ในหลอดอาหาร LB 2 เท่า ที่ใส่ durham's tube และผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจำนวน 5 หลอดๆละ 10 มล. และใส่หลอดอาหาร LB 1 เท่า 2 หลอดๆละ 1 มล. และ 0.1 มล. ตามลำดับ แล้วบ่มที่อุณหภูมิ $35-37^{\circ}\text{C}$ นาน 24-48 ชั่วโมง
2. บันทึกผลหลอดที่เกิดฟองก๊าซ ในหลอด durham บันทึกผลเป็น +

3. นำหลอดทดลองที่เกิดฟองก๊าซถ่ายเชื้อลงใน BGLB และ EC อย่างละ 1 มล. แล้วนำไปบ่มที่ อุณหภูมิ 35-37°c นาน 24-48 ชั่วโมง
4. บันทึกผลหลอด BGLB ที่เกิดฟองก๊าซ นำไปเปิดตาราง MPN รายงานเป็น MPN/ml. Coliform (ภาคผนวก 3)
5. บันทึกผลหลอด EC ที่เกิดฟองก๊าซ และนำหลอดที่เกิดฟองก๊าซไปทดสอบการเรืองแสง UV และทดสอบเช่นเดียวกับการหา *E. coli* เทียบกับตาราง MPN รายงานเป็น MPN/ml. (ภาคผนวก 3)

ทำ Total Plate Count

1. บีบเปิดตัวอย่างน้ำ 1 มล. ใส่ลงในหลอดน้ำกลั่นฆ่าเชื้อ 9 มล. dilution 10^{-1} ทำจนได้ dilution ที่เหมาะสม
2. นำ dilution ที่เหมาะสม 2 dilution ติดต่อกันใส่ลงใน plate dilution ละ 2 plateๆละ 1 มล. แล้วเท PCA เขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ให้วุ้นแข็งตัว นำไปบ่มที่ อุณหภูมิ 35-37°c นาน 24-48 ชั่วโมง
3. บันทึกผล และรายงานผลเป็น CFU/g (ภาคผนวก 1)



วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

มีการเก็บน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย 7 จุด

1. Influent
2. After DAF (AD)
3. Anaerobic
4. AS₁
5. AS₂
6. Effluent
7. Pond ใน lab จะไม่ทำจุดนี้ จะเก็บให้บริษัท เทสท์เทค ตรวจให้

การตรวจหาค่าต่างๆ

1. ค่า BOD

วิธีการวิเคราะห์

1. เติมนสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ แมกนีเซียมซัลเฟต แคลเซียมคลอไรด์ และเฟอริกคลอไรด์ ในน้ำกลั่นที่เติมออกซิเจนแล้ว 2,000 มล. โดยเติมนสารละลายละ 2 มล. แล้วคนให้เข้ากัน
2. ปิเปตตัวอย่างใส่กระบอกตวง แล้วเทสารละลายที่เตรียมได้จากข้อ 1 ปรับให้เป็น 1,000 มล. แล้วคนให้เข้ากัน โดยต้องระวังไม่ให้เกิดฟองก๊าซ
3. เทสารละลายตัวอย่างที่ได้ใส่ขวด BOD 3 ขวด โดย 2 ขวดไว้สำหรับหาค่า BOD₅ และอีก 1 ขวดสำหรับหา DO₀
4. นำ 2 ขวดไปบ่มที่อุณหภูมิ 20 ± 1°C นาน 5 วัน จึงนำมาหาค่า DO₅ ตามการหา DO
- * ในเช้าแต่ละวันต้องเติมน้ำกลั่นให้เต็มคอขวด BOD

Standardize Na₂S₂O₃ · 5 H₂O ทำเหมือนการหาค่า DO

โดยปกติ ค่า DO₅ > 0.5 mg/l และ DO₀ - DO₅ อยู่ระหว่าง 2 - 7 mg/l

คำนวณ

$$\text{BOD (mg/l)} = \frac{(\text{DO}_0 - \text{DO}_5) \times 300}{\text{mg sample}}$$

mg sample

sample	ml
Influent	0.3
AD	0.3
Anaerobic	0.6
AS ₁	0.18
AS ₂	0.24
Effluent	9
Pond	9

2. ค่า DO

วิธีวิเคราะห์

1. น้ำตัวอย่างในขวด BOD ปิดฝาแน่นส่วนเกินบริเวณคอขวดทิ้ง
2. เติม MnSO_4 2 ml เติมได้ผิวน้ำ
3. เติม Alkaline (KI + NaCl) 2 ml เติมได้ผิวน้ำ (ถ้าไม่เกิด flocc สีน้ำตาลไม่ต้องทำต่อ)
4. ปิดฝาเทส่วนเกินออกแล้วเขย่า
5. ตั้งทิ้งให้ตกตะกอนประมาณครึ่งขวด
6. เติม Conc. H_2SO_4 2 ml โคนเติมเหนือหน้า
7. ปิดฝาเทส่วนเกินออกแล้วเขย่า สามารถเก็บไว้ได้ 2 ชั่วโมงก่อนไตเตรท
8. เติมน้ำตัวอย่างทิ้งไป 97 ml ให้เหลือสำหรับไตเตรท 203 ml
9. ไตเตรทกับ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ โดยใช้น้ำแบ่งเป็นอินดิเคเตอร์

สีเหลือง $\rightarrow$ สีฟางข้าว $\rightarrow$ สีน้ำเงิน $\rightarrow$ ไม่มีสี

Standardize $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

1. ละลาย KI 2 g ในน้ำกลั่น 100 - 150 ml
2. เติมกรด H_2SO_4 10 % 10 ml
3. เติมสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต (0.0042 M) 20 ml
4. วางในตู้มืด 5 นาที เติมน้ำกลั่นจนเป็น 200 ml
5. ไตเตรทกับ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ เติมน้ำแบ่งเมื่อใกล้ถึงจุดยุติ (สีฟางอ่อน)

คำนวณ

$$M \text{ ของ } Na_2S_2O_3 = \frac{6 * 0.0042 * 20}{ml \text{ } Na_2S_2O_3}$$

$$DO \text{ (mg/l)} = \frac{8.000 * ml \text{ } Na_2S_2O_3 * M}{200}$$

$$M = M \text{ ของ } Na_2S_2O_3$$

3. ค่า COD

วิธีวิเคราะห์

1. เติมน้ำตัวอย่าง + น้ำกลั่น ปรับให้เป็น 20 ml ใน boiling flask
2. เติม $HgSO_4$ ประมาณ 0.4 g เพื่อกำจัดคลอรีน
3. เติม Conc. H_2SO_4 2 ml เพื่อละลาย $HgSO_4$
4. เติม 0.25 N $K_2Cr_2O_7$ 10 ml จะได้สารละลายสีส้ม
5. เติม H_2SO_4 - Ag_2SO_4 solution 30 ml สีจะไม่เปลี่ยนแปลง
6. ใส่เม็ดแก้ว 5 เม็ด
7. reflux 2 ชั่วโมง ปริมาณน้ำเข้าต้องเหมาะสม
8. ทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ ครึ่ง ชั่วโมง
9. เติมน้ำกลั่น 70 ml ไตเตรทกับ FAS ใช้ ferroin เป็นอินดิเคเตอร์

โดยสีเปลี่ยนจาก สีส้ม → สีเขียว → สีน้ำตาลแดง

Standardize ของ FAS

1. ใช้ $K_2Cr_2O_7$ 0.25 N 10 ml เติมน้ำกลั่นเป็น 10 ml
2. ใส่กรด Conc. H_2SO_4 30 ml
3. ไตเตรทกับ FAS ใช้ ferroin เป็นอินดิเคเตอร์

คำนวณ

$$N \text{ ของ FAS} = \frac{10 * 0.25}{ml \text{ FAS}}$$

$$COD \text{ (mg/l)} = \frac{(A - B) * N * 8.000}{ml \text{ sample}}$$

N = N ของ FAS

A = ml ของ FAS for blank

B = ml ของ FAS for sample

sample	ml
Influent	0.5
AD	1
Anaerobic	1
AS1	0.5
AS2	1
Effluent	10
Pond	10

4. ค่า SS

วิธีวิเคราะห์

1. อบกระดาษกรองที่อุณหภูมิ 103°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วทิ้งให้เย็นใน desicator แล้วชั่งน้ำหนักกระดาษกรองที่ใช้
2. ทำการทดลองโดยแต่ละจุดจะใช้ตัวอย่างน้ำต่างกันตามตาราง
3. การกรองต้องฉีดน้ำกลั่น เพื่อให้กระดาษกรองแนบชิดถ้วยแก้ว แล้วเปิดปั๊มเติมตัวอย่างรอให้กระดาษหมด จึงเอาออกไปอบที่อุณหภูมิ 103°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
4. ทิ้งให้เย็นใน desicator ก่อนชั่งน้ำหนัก

คำนวณ

$$SS \text{ (mg/l)} = \frac{B - A * 10^6}{\text{ml sample}}$$

ml sample

A = น้ำหนักกระดาษกรอง (g)

B = น้ำหนักกระดาษกรอง + solid หลังอบ (g)

sample	ml
Influent	3
AD	10
Anaerobic	10
AS ₁	1
AS ₂	2
Effluent	10
Pond	10

5. G & O

วิธีวิเคราะห์

1. Inf. 50 ml + น้ำกลั่น 50 ml ใส่กรวยแยก เติม HCl 0.5 ml
Eff. 250 ml + น้ำกลั่น 250 ml ใส่กรวยแยก เติม HCl 2.5 ml
2. เขย่าเบาๆ และแยกเอาน้ำออก เติม NaCl อิ่มตัว เพื่อช่วยในการแยกชั้น hexane กับน้ำ และดูดน้ำออกจาก hexane
3. เมื่อถึงชั้น hexane ใช้ flask ที่อบแล้ว ชั่งน้ำหนักที่แน่นอนมารองรับ และมีกรวยรองโดยใช้ Na₂SO₄ ใส่บนกระดาษกรองเพื่อเป็นตัวจับน้ำที่ปนมา
4. นำน้ำที่แยกออกมาแยกซ้ำอีก 4 - 6 ครั้ง แล้วรวม hexane ที่ได้ไปกลั่นแยก hexane ออก
5. กลั่นใน water bath 70° c จนหมด
6. ใส่ desicator 30 นาที
7. ชั่งน้ำหนัก flask

คำนวณ

$$G \& O = \frac{(A - B) * 10^6}{\text{ml sample}}$$

ml sample

A = น้ำหนัก flask (g)

B = น้ำหนัก flask และ G & O

sample	ml
Influent	50
Effluent	500
Effluent (กรณีน้ำไม่ดี)	250

6. Alkalinity

วิธีวิเคราะห์

1. ตวงตัวอย่าง 50 ml ใส่ flask
2. หยด methyl orange 3 หยด
3. ไทเตรทกับ H_2SO_4 จนได้ end point สีส้มแดง

คำนวณ

$$\text{Alkalinity} = \frac{A * N * 50,000}{\text{ml sample}}$$

A = ml ของ H_2SO_4

B = N ของ H_2SO_4

7. Hardness

วิธีวิเคราะห์

1. เลือกใช้ตัวอย่างที่ไทเตรทด้วย EDTA < 15 ml และใช้เวลาไทเตรท < 5 นาที
2. ตัวอย่างน้ำ 25 ml + น้ำกลั่น 25 ml เติมน้ำฟอสเฟต 1-2 ml pH 10 เติม EBT 2 หยด ไทเตรทกับ EDTA จนเปลี่ยนจาก สีม่วงแดงเป็นสีน้ำเงิน
3. ตัวอย่างน้ำอ่อน ให้ใช้ปริมาณน้ำ 100-1,000 ml
4. ตัวอย่างน้ำเสีย ย่อยด้วยกรดซัลฟูริก หรือ ไนตริกก่อน

คำนวณ

$$Hn = \frac{A \cdot B \cdot 1,000}{\text{ml sample}}$$

ml sample

A = ปริมาตรของ EDTA ที่ใช้ไตเตรท

B = mg CaCO_3 ซึ่งสมมูลกับ 1 ml EDTA

8. Chloride

วิธีวิเคราะห์

1. ใช้ NaCl 20 ml ปรับปริมาตร 100 ml ใส่ flask
2. ใช้ AgNO_3 ใส่ บิวเรต
3. ไตเตรท NaCl กับ AgNO_3 โดยให้โพแทสเซียมโครเมต 1 ml เป็นอินดิเคเตอร์ ที่จุดยุติจะได้สีแดงจืด
4. ใช้น้ำกลั่น 100 ml ใส่อินดิเคเตอร์ 1 ml
5. ไตเตรท กับ AgNO_3 จนได้จุดยุติ (เป็น blank)
6. ตวงน้ำตัวอย่าง

- บาดาล 2-3	ใช้	15 ml
- บาดาล 5	ใช้	10 ml
- บาดาล 6	ใช้	10 ml
- น้ำอ่อน	ใช้	10 ml
- น้ำเย็น	ใช้	10 ml
7. ใช้อินดิเคเตอร์ 1 ml ไตเตรทกับ AgNO_3 จนได้จุดยุติ

คำนวณ

$$\text{Chloride} = \frac{(A - B) \cdot N \cdot 35.450}{\text{mmol sample}}$$

mmol sample

A = ml ของ AgNO_3 ไตเตรทกับ sample

B = ml ของ AgNO_3 ไตเตรทกับ blank

9. SV30

ใส่ตัวอย่างน้ำในกระบอกตวง 1,000 ml ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที แล้วอ่านปริมาตรตะกอน

$$SVI = \frac{SV30 * 1,000}{SS}$$

SS

10. Jar Test

หลักการ

การตกตะกอนโดยวิธีทางเคมีอาศัยหลักที่สารแขวนลอยมีประจุที่ผิวเป็นลบ จึงที่แรงผลักรันจากการตกตะกอนด้วยแรงโน้มถ่วง การเร่งตะกอนให้ตก โดยการเติมสารที่มีประจุบวกมากๆ เพื่อสะเทินประจุที่ผิวสารแขวนลอย ทำให้มีการลักรันน้อยลงตะกอนเกิดได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นอิออนบวกเหล่านี้ยังอาจเกิดเป็นสารประกอบไฮดรอกไซด์ ซึ่งมีลักษณะเป็นวุ้น ทำให้ตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการนี้จะทำเป็น 2 ระยะ

1. การผสมสารเคมีที่ช่วยให้เกิดตะกอน (coagulant) ลงในน้ำ เรียกระยะผสม (mixing) ใช้เวลาดันและกวนอย่างรวดเร็ว
2. เป็นการกวนอย่างช้าๆ เพื่อให้เกิดวุ้น และตะกอนมารวมกัน ใช้เวลานานกว่าช่วงแรก เรียกว่าระยะเกิดวุ้น (flocculation)

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ มีหลายปัจจัยได้แก่ pH ความขุ่นของน้ำ ชนิดของสารช่วยตกตะกอน อุณหภูมิ ความเร็ว และเวลาในการกวน

วิธีการทดลอง

1. ตวงน้ำจากบ่อ EQ ใส่บีกเกอร์ละ 500 ml 6 บีกเกอร์
2. เติมสารส้ม ที่ความเข้มข้นต่างกัน จากสารส้ม 20 %
3. กวนเร็ว 90 รอบ/นาที นาน 2 นาที
4. กวนช้า 15 รอบ/นาที นาน 20 นาที
5. ตั้งทิ้ง 45 นาที ดูการตกตะกอน แล้วเลือกความเข้มข้นที่เหมาะสม

หาความเข้มข้นของโพลิเมอร์

1. ตวงน้ำจากปอ EQ ใส่บีกเกอร์ละ 500 ml 6 บีกเกอร์
2. เติมสารลัม ตามความเข้มข้นที่ตกตะกอนดีที่สุด จากการทดลองข้างต้น
3. เติมโพลิเมอร์ ที่ความเข้มข้นต่างๆกัน จากโพลิเมอร์ 0.1 %
4. เข้าเครื่อง Jar Test กวนเร็ว 90 รอบ/นาที นาน 2 นาที
 กวนช้า 15 รอบ/นาที นาน 20 นาที
5. ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน 45 นาที ดูการจับกันของตะกอน และการตกตะกอน ความใสของน้ำส่วนบน แล้วเลือกความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุด สำหรับไปคำนวณ feed rate



บทที่ 3

การศึกษสาเหตุของการเพิ่มจำนวนยีสต์ในผลิตภัณฑ์ปลาแห้งปรุงรส

ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ ได้หันมานิยมบริโภคปลา เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปปลาสดและปลาแปรรูป เช่น ปลาดุกแห้งปรุงรส แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาชนิดต่างๆ เนื่องจาก นักโภชนาการได้วิเคราะห์แล้วยืนยันว่า ปลา มีประโยชน์ และคุณค่าสำคัญ ราคาถูก เป็นแหล่งโปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุหลายชนิดที่ร่างกายต้องการ (จินดา เทียมเมธ, 2512) เมื่อผู้บริโภคต้องการโปรตีน และประโยชน์จากอาหารที่บริโภคเข้าไป ผู้ผลิตต้องทำการผลิตสินค้าหรืออาหารให้มีประสิทธิภาพ โดยมีทั้งคุณค่าทางอาหารและปราศจากเชื้อโรค ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกตลาดต่างประเทศ ซึ่งจุลินทรีย์ที่รู้จักกันดี และมักพบในอาหารตากแห้ง คือ ยีสต์และรา แต่จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์ คือยีสต์ ซึ่งถ้ามีในปริมาณมากจะทำให้กลิ่นรส และสีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปลาดุกแห้งปรุงรสเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ และเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อบริโภคจึงมีมาตรฐานอาหารกำหนดไว้ให้มียีสต์ในอาหารนี้ได้ไม่เกิน 5,000 โคโลนี/กรัม ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ยีสต์มีจำนวนเพิ่มขึ้น อาจมาจาก วัตถุดิบ ส่วนผสม เครื่องมือ อุปกรณ์ และสุขลักษณะภายในโรงงาน รวมถึงกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงทำการศึกษสาเหตุของการเพิ่มจำนวนยีสต์ ในผลิตภัณฑ์ปลาแห้งปรุงรส เพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยได้กล่าวถึงวิธีการทดลอง และผลการศึกษาทดลอง ในภาคผนวก 1

สรุปและแนวทางแก้ไข

จากการทดลองโดยการทำ standard plate count และ swab เพื่อดูการเพิ่มจำนวนยีสต์ว่ามีสาเหตุจากที่ใด พอจะสรุปได้ว่า สาเหตุที่ทำให้จำนวนยีสต์มีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

1. แผงตากปลา

ซึ่งเกิดจากการล้างขัดที่ไม่สะอาด และขาดพนักงานควบคุมดูแล บางครั้งพนักงานขัดแผงจะจุ่มแผงลงในน้ำ แล้วใช้ไม้เคาะเท่านั้น ไม่มีการขัดเพื่อเอาเศษปลาออก

แนวทางแก้ไข

- เตรียมน้ำสำหรับล้างแผงโดยใช้ผงซักฟอก และคลอรีน เพื่อช่วยในการฆ่าเชื้อ
- จัดพนักงานคอยควบคุมดูแลขณะล้างแผง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการขัดมากขึ้น

2. กระป๋องใส่ส่วนผสม

ซึ่งเกิดจากการล้างที่ไม่สะอาด และไม่มีการฆ่าเชื้อที่ติดอยู่กับกระป๋องก่อนใช้ที่ดีพอ

แนวทางแก้ไข

- ใช้น้ำคลอรีนล้างกระป๋อง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ อาจมีการตั้งทิ้งไว้ให้แห้งก่อนใช้งาน
- ใช้น้ำอุ่นล้าง หรือลวกกระป๋องก่อนใช้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยทำลาย vegetative cell ได้ดี โดย

สามารถใช้กระป๋องได้ทันทีหลังจากล้างด้วยน้ำอุ่น

- ใช้สารทำความสะอาด พวก iodophors ที่ล้างแล้วตั้งทิ้งไว้ โดยไม่ต้องใช้น้ำล้างซ้ำ แต่สารมีราคาแพง อาจจะไม่คุ้มกับการลงทุน และมีสภาพการกัดกร่อนเล็กน้อย

3. Sorbitol

ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักชนิดหนึ่งของปลาแห้งปรุงรส ซึ่งจากการทดลองสุ่มตัวอย่างขณะเปิดถังใหม่ๆ จะพบยีสต์ในปริมาณที่น้อยกว่าบริเวณก้นถัง หรือไม่พบเลย แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากการปนเปื้อนขณะเปิดใช้ เพราะในการขนส่ง กว่าจะได้เปิดใช้ อาจจะเป็นไปได้ที่มียีสต์อยู่ในถังอยู่แล้วจมลงก้นถัง

แนวทางแก้ไข

- ดู spac ของ sorbitol ที่สั่งซื้อว่ามีมาตรฐาน หรือเกณฑ์การยอมรับที่บ่งบอก ว่ามี ยีสต์อยู่หรือไม่ จำนวนเท่าไร และพิจารณาว่าผลที่ได้เป็นไปตามที่รับรองไว้หรือไม่ แล้วทำ third party คือ การส่งตัวอย่าง sorbitol ให้สถานที่ราชการ หรือหน่วยที่เป็นที่ยอมรับ ตรวจสอบให้ยืนยันผลว่าใน sorbitol มียีสต์อยู่จริง และเกินกำหนดที่บอกไว้ใน spac

- หาแหล่งซื้อ sorbitol ใหม่ ซึ่งในหลักการทำธุรกิจ การหาวัตถุดิบ ผู้เป็น consumer ควรจะหาแหล่งซื้อไว้อย่างน้อย 3 แหล่ง และแชร์แต่ละแหล่งให้เหมาะสม กับคุณภาพของวัตถุดิบแต่ละด้าน เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนให้ product ที่ผลิตออกมามีคุณภาพอยู่เสมอ

- ควรเก็บถัง sorbitol ไว้ที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนขณะเปิดใช้งาน

- ให้ความร้อนแก่ sorbitol เพื่อทำลาย vegetative cell ก่อนใช้โดยการให้ความร้อนจนอุณหภูมิของ sorbitol ถึง 75°c (pasteurize) ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น หรืออุ่นก่อนใช้ซึ่งอุณหภูมิ 75°c นี้ไม่ทำให้องค์ประกอบ ของ sorbitol เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

จากผลสรุป และแนวทางแก้ไข การแก้ไขสาเหตุการเกิดยีสต์ในผลิตภัณฑ์ปลาแห้งปรุงรส ที่มาจากแมงปลา และกระป๋องใส่ sorbitol นั้นสามารถแก้ไขได้โดยง่าย แต่สำหรับการแก้ไขในตัว sorbitol ซึ่งถือเป็นส่วนผสมหลัก และมีแนวทางการแก้ไขหลายทาง และควรจะหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด ในการที่จะนำแนวทางแก้ไขไปใช้ในการปฏิบัติจริง ในบางแนวทางควรจะมีการทดลองแนวทางแก้ไข นั้นในระดับเล็ก หรือปฏิบัติการเสียก่อน เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า แนวทางการแก้ไขนั้นจะให้ได้ผลดี เพียงใดแล้วจึงนำไปใช้กับการปฏิบัติจริง

จากแนวทางการแก้ไขที่จะทำการ pasteurize sorbitol ก่อนนำไปใช้ และได้ทำการให้ความร้อนแก่ sorbitol จนถึง 75°C แล้วนำไปตรวจปริมาณยีสต์เปรียบเทียบกับไม่ได้ให้ความร้อน (ภาคผนวก 2) สรุปได้ว่า การให้ความร้อนแก่ sorbitol ที่อุณหภูมิ 75°C นั้นสามารถยับยั้งการเจริญ และกำจัดยีสต์ได้จริง 100 % เนื่องจากไม่พบเซลล์ยีสต์ใน sorbitol ที่ได้รับความร้อนเลย และเมื่อเก็บ sorbitol ที่ได้รับความร้อนแล้วไว้ 1 คืน แล้วมาตรวจสอบก็ไม่พบเซลล์ยีสต์เช่นกัน จึงสรุปได้ว่าการให้ความร้อนแก่ sorbitol ที่ 75°C สามารถทำลาย และป้องกันการเจริญของยีสต์ได้ และสามารถเตรียม pasteurize sorbitol เก็บไว้ได้ก่อนใช้งานอย่างน้อย 1 คืน ซึ่ง pasteurize sorbitol จะยังคงสภาพเดิม

4. จากกระบวนการคัด size และการตัดแต่งก่อนบรรจุ

เมื่อแกะปลาออกจากแผงใหม่ๆ ปริมาณยีสต์จะยังคงมีจำนวนน้อย เมื่อผ่านการคัดไซร์ และ ตกแต่งจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข

- ควรมีการฉีดอัลกอฮอล์ ที่โต๊ะวางปลา และตะกร้าใส่ปลาก่อนแกะปลาจากแผง
- ก่อนทำการคัดไซร์ และตกแต่งควรให้พนักงานล้างมือด้วยน้ำสบู่ และฉีดอัลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง

ครั้ง

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ตลอดระยะเวลาเกือบ 7 เดือน ข้าพเจ้าได้ฝึกปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และพยายามนำความรู้ และความสามารถที่มีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจากการที่ได้รับมอบหมายสามารถสรุปผลการศึกษา และเสนอแนวทางแก้ไข แต่ในทางปฏิบัติจริงจะต้องให้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จึงจะสามารถแก้ไขสาเหตุนั้นๆได้ ซึ่งจากผลการศึกษสาเหตุที่พบยังมีอยู่หลายสาเหตุ จึงควรมีการทดลอง เพื่อหาสาเหตุหลักที่แน่นอนเพียงสาเหตุเดียว โดยการทดลองให้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งคงที่และสาเหตุที่เหลือเป็นตัวแปร สลับกันไป และในการดำเนินการแก้ไขจะต้องประสานงานกับแผนกปลาแห้งเป็นอย่างดีเช่นกัน ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานประกอบการข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ชีวิตที่มีค่ายิ่ง ได้เรียนรู้วิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย และชีวิตในโรงงานแตกต่างกันอย่างไร ได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ หรือสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จากการที่ได้ไปฝึกปฏิบัติงานแต่ละแผนก จะเห็นได้ว่าแต่ละแผนกมีระบบ และกระบวนการผลิตที่แน่นอน และเป็นระเบียบแบบแผนไว้ แต่ปัญหาเท่าที่พบจะเป็นเพราะพนักงานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือระเบียบนั้นๆ เช่น

- พนักงานห้องเย็นสูบลมหรือบริเวณลาน load สินค้า
- พนักงาน packing และพนักงาน surimi ไม่สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน
- สภาพแวดล้อมรอบๆโรงงาน ประกอบไปด้วย โรงงานกรด และปูน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพพนักงานได้

- แผนกรับวัตถุดิบ ควรปรับปรุงให้มีการลัดคิวปลาก่อนตัดหัวน้อยลง เพราะจะเห็นบ่อยครั้งที่ปลาไม่ได้เข้าเครื่องล้างขอดเกล็ด และถ่ายใส่กะละมังสีชมพู ซึ่งจะบ่งบอกถึงปลาที่ผ่านเครื่องแล้ว แต่ให้พนักงานบริการขนไปให้พนักงานตัดหัวเลย ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพราะปลาที่นำมาตัดหัวยังคงมีสิ่งสกปรก และจุลินทรีย์ปนเปื้อนมาก ซึ่งถ้าหากมีการลัดคิวแบบนี้ก็ควรมีการเพิ่มการล้างปลาขณะตัดหัวให้มากขึ้น

- พนักงานรับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ ควรเพิ่มจำนวนเป็น 2 คนตายตัว

เอกสารอ้างอิง

จินดา เทียมเมฆ, “กินปลาเพื่ออายุวัฒนา” , วารสารส่งเสริมการเกษตร , 2(14), 33-45 ,2512.

ปรีดา วิจารณ์เศรษฐ์ , จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์เกษตร , คณะอุตสาหกรรมเกษตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุงเทพฯ, 2528

สุภรัตน์ ชวนะ , “สุริมิกับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเทียม” , อาหาร , 16(2) , 76-83 , 2529.

สุภาพรณ สุขประทุม , “ผลิตภัณฑ์จาก SURIMI” , อาหาร , 16(2) , 74-75 , 2529.



ภาคผนวก 1

เกณฑ์การวัดปริมาณคลอรีน โดยใช้ Otho - tolidine

ปริมาณคลอรีน (ppm)	ขนาดตะกอน และสีของสารละลาย
5	สีเหลืองไม่มีตะกอน
10	สีส้มอ่อนไม่มีตะกอน
20	สีส้มเข้มไม่ตะกอน
30	สีส้มจางเกิดตะกอนได้ช้า ขนาดเล็กปริมาณน้อย
40	สีส้มจางเกิดตะกอนได้เร็วขึ้น ตะกอนขนาดกลางปริมาณมากขึ้น
50	สีส้มจางๆ เกิดตะกอนได้เร็ว ขนาดตะกอนใหญ่ขึ้นปริมาณมาก
100	เกิดตะกอนได้เร็ว ตะกอนใหญ่ขึ้น สีส้มเข้มปริมาณมาก สีของสารละลายค่อนข้างใส
200	สีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเกิดตะกอนทันทีที่เขย่า ตะกอนหนาทึบขนาดใหญ่สีส้มเข้มปริมาณตะกอนเยอะ สารละลายใส

เกณฑ์สีเทียบปริมาณคลอรีน โดยใช้ Test Paper Chlorine

200 ppm	100 ppm	50 ppm	25 ppm
สีม่วงอมชมพู	สีชมพูอมแดง	สีชมพูอ่อน	สีชมพูซีด

Akalinity คือความสามารถในการสะเทือนกรดแก่ของน้ำ (acid neutralizing capacity) อนุมูลที่ทำให้เกิดความเป็นด่างของน้ำส่วนใหญ่ ได้แก่ อนุมูลไฮดรอกไซด์ อนุมูลคาร์บอเนต และอนุมูลไบคาร์บอเนต

Hardness คือค่าความกระด้างของน้ำ น้ำกระด้างเป็นน้ำที่เกิดฟองกับสบู่ได้ยาก ทั้งยังทำให้เกิดตะกอนในหม้อน้ำร้อน และท่อน้ำเย็น ความกระด้างของน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากมีไอออนของประจุโลหะ 2 ประจุ (divalent metallic cations) ได้แก่ แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส สตรอนเชียม ละลายอยู่ในน้ำ

การหาค่า Chloride ในธรรมชาติได้จากคลอไรด์ในดินที่น้ำไหลผ่าน การพัดพาละอองน้ำจากทะเล และมหาสมุทร การซึมของน้ำทะเลเข้าสู่น้ำใต้ดิน และการถ่ายเทน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นการหาปริมาณคลอไรด์ในน้ำจึงสามารถที่จะใช้ในการศึกษาสภาวะการปนเปื้อนของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆได้

การหาค่า คลอไรด์ ทำได้โดยการไตเตรทน้ำตัวอย่าง กับสารละลายมาตรฐานซิลเวอร์ไนเตรท โดยมีสารละลายโพแทสเซียมโครเมตเป็นอินดิเคเตอร์

Chlorine ที่พบในน้ำใช้ทั่วไป เป็นการเติมลงไปเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำ ซึ่งปริมาณที่เติมลงต้องเหมาะสมด้วย

การหาปริมาณคลอรีน มีชุดหาโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย CELL และน้ำยา O - Tolidine Iron คือปริมาณเหล็กซึ่งอยู่ในน้ำใช้โดนทั่วไปแล้วไม่สมควรตรวจพบเลย เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบกับสีของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จะใช้ชุดการหา Iron Test Kit

Standard Plate Count คือจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียต่อหนึ่งหน่วยลูกบาศก์เมตรของน้ำ เมื่อเลี้ยงในอาหารที่กำหนด ป่มในอุณหภูมิ และระยะเวลาที่กำหนด

MPN (Most Probable Number of Coliform Organisms) หมายถึงดัชนีแสดงค่าของโคลิฟอร์ม - ออร์แกนισμό ที่พบจากการเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างน้ำที่ผสมเชื้อจากแล้วตามส่วน

หลักการคำนวณ และรายงานผลจุลินทรีย์

1. เลือก dilution ที่มี 30 - 300 โคโลนี
2. ถ้าทั้ง 2 dilution มีโคโลนี < 30 ให้รายงานผลเป็น dilution ที่ต่ำกว่า
3. ถ้าทั้ง 2 dilution มีโคโลนี > 300 ให้รายงานผลเป็น dilution ที่สูงกว่า
4. คำนวณโดยเฉลี่ยจำนวนโคโลนี แล้วคูณด้วย dilution factor
5. รายงานผลเป็น CFU/g
6. บัดเศษให้มีตัวเลขเพียง 2 ตัวแรก เพื่อง่ายต่อการเขียนรายงานเป็นเลขยกกำลัง

ตัวอย่างเช่น

dilution 10^{-4}	dilution 10^{-5}	TPC (CFU/g)
278, 218	13, 15	2,500,000
313, 326	67, 46	5,800,000
345, 344	346, 398	37,000,000
2, 27	1, 0	150,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคผนวก 2

ยีสต์ (Yeast) เป็นราชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายแบคทีเรียมาก แต่จะมีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่า ลักษณะแตกต่างที่เห็นได้ง่ายๆ ในกล้องจุลทรรศน์ คือยีสต์จะเกาะติดกันอยู่เป็นกลุ่ม โดยมองดูคล้ายกับตัวกลางแตกหน่อแตกตาออกไป โดยที่หน่อหรือตานั้นยังคงติดอยู่กับตัวเดิม ซึ่งเรียกลักษณะนี้ว่า Budding ลักษณะที่สำคัญอีกอย่างที่จะเห็นความแตกต่างระหว่าง ยีสต์กับแบคทีเรีย คือยีสต์จะมี นิวเคลียส ที่เห็นได้ง่ายโดยการย้อมสี ส่วนแบคทีเรียจะไม่เห็น (ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, 2528)

วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี

1. อุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์

- Flask ขนาด 500 มล.
- ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ
- หลอดทดลองขนาดเล็ก และกลาง
- ตะเกียงแอลกอฮอล์
- Incubator ตู้ป้อนที่อุณหภูมิ 30°C
- Autoclave
- Stomacher 400
- Hot Air Oven
- pH meter
- เครื่องชั่ง
- เครื่องแก้วชนิดต่างๆ
- Water bath
- Durham's tube
- Colony Counter

2. อุปกรณ์ที่ต้องอบ

- บีเปต
 - กระบอกตวง
 - ช้อนตวงสาร
 - แท่งแก้วคนสาร
 - บีกเกอร์ 250 มล.
 - Plate
- สำหรับเตรียมกรด Tartaric

3. สารเคมี และอาหารเลี้ยงเชื้อ

- Potato Dextrose Agar (PDA)
- Flurocult (Brilliant - Green + MUG)
- Tartaric acid
- Kovac's reagent

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

1. Potato Dextrose Agar (PDA)

ซึ่ง PDA 15.6 g ละลายในน้ำกลั่น 400 มล. ให้ความร้อนจนอาหารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปอบฆ่าเชื้อใน Autoclave อุณหภูมิ 121 °c ความดันไอ 1.5 kgf/cm³ เวลา 15 นาที และวใส่ไว้ใน water bath อุณหภูมิประมาณ 48 °c ก่อนนำไปใช้ต้องปรับ pH โดยใช้กรดทาทาริก 10 % ปริมาณ 3 มล. เพื่อให้ได้ pH 4.15 ซึ่งง่ายต่อการอ่านผลโคโลนี

การเตรียมกรดทาทาริก 10 %


ซึ่งกรด 10 g ละลายในน้ำกลั่น 100 มล. ซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างต้องผ่านการอบฆ่าเชื้อก่อนทั้งหมด รวมทั้งน้ำกลั่นด้วย ซึ่งก่อนนำไปใช้ต้องรอให้น้ำกลั่นเย็นก่อน เพราะกรดสามารถละลายตัวได้ที่อุณหภูมิสูงๆ ซึ่งจะทำให้อาหารไม่เกิดการแข็งตัวเมื่อนำไปใช้

2. Flurocult (Brilliant - Green + MUG)

ใช้สำหรับทดสอบหา *E. coli* เพราะในการทดลองจะทดลองหา *E. coli* ควบคู่กันไป

ซึ่ง Flurocult 41 g ละลายในน้ำกลั่น 1,000 มล. ตั้งไฟให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ เมื่อจะใช้จะปิเปตใส่หลอดทดลองขนาดเล็ก หลอดละ 7 มล. ซึ่งมี Durham's tube อยู่ในหลอดแล้วนำไปอบฆ่าเชื้อก่อนนำไปใช้

แสดงกระบวนการผลิตปลาตากแห้งปรงรส



แผนการทดลอง

การเพิ่มจำนวนยีสต์ในผลิตภัณฑ์อาจมาได้จากหลายสาเหตุ ในแต่ละขั้นตอนของการผลิต จึงทำการตรวจในแต่ละจุดดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์สุดท้าย

- แกะออกจากแผงใหม่ๆ
- ผ่านการคัด size ตกแต่ง จนถึงก่อนบรรจุ

2. วัตถุดิบ

- ปลาสดก่อนตัดหัว
- ผ่านการตัดหัวแล้ว
- ผ่านการแลแล้ว

3. ปลาก่อนผสม

- ก่อนล้างน้ำเย็น
- หลังล้างน้ำเย็น แล้วพร้อมเข้าเครื่องผสม

4. ปลาหลังจากผสม

- ผ่านการผสมเสร็จใหม่ๆ
- ผ่านการดองไว้ 1-2 ชม. พร้อมที่จะตาก

5. ปลาก่อน - หลังเข้าห้องอบ

- ก่อนเข้าห้องอบ
- หลังออกจากห้องอบ

6. อากาศ

- ในห้องอบ
- บริเวณแผงตากปลา

7. ส่วนผสม

- mirin
- sorbitol
- น้ำตาลคลุก
- น้ำเชื่อมตุ๋กกา

8. SWAB

- มือพนักงาน
- อุปกรณ์เกี่ยวกับการผสม
- แผงตากปลา
- ห้องอบ
- กระบะ

วิธีการทดลอง

ในการแต่ละจุดจะมีการหา *E. coli* ควบคู่กันไป

การทำ Standard Plate Count

ตัวอย่างปลาแห้ง 25 g + น้ำกลั่น 225 มล. (10^{-1})

ปั่นด้วย Stomacher 400 ความเร็วต่ำ เวลา 60 วินาที

↓ 1 มล.

น้ำกลั่น 9 มล. (10^{-2})

↓ 1 มล.

น้ำกลั่น 9 มล. (10^{-3})

↓

ทำการ pour plate ที่ dilution 10^{-2} และ 10^{-3}

dilution ละ 2 plate

↓

ทิ้งไว้ให้วันแข็งตัว


↓

คว่ำ plate บ่มที่ อุณหภูมิ 30°C หรืออุณหภูมิห้อง นาน 48 ชม.

↓

นับโคโลนี (30 - 300)

* Pour plate คือ ปิเปตตัวอย่าง 1 มล. ใส่ plate แล้วเท PDA ลงไปอย่าให้เข้ากันจนทั่ว

การตรวจหา *E. coli*

1. ดูการเกิดก๊าซ ใน Durham's tube (+ เกิดก๊าซ , + ไม่เกิดก๊าซ)
2. ดูการเรืองแสง UV ในหลอดที่เกิดก๊าซ
3. ถ้าเรืองแสง UV ให้หยด Kovac's reagent

เปลี่ยนเป็นสีม่วงชมพู ที่ผิวหน้าอาหาร แสดงว่ามี *E. coli* ให้ผลเป็น + แล้วอ่านผลเทียบตาราง MPN (ภาคผนวก 3)

1. ผลิตรักนทีสุดท้าย

สุ่มตัวอย่างปลาตากแห้ง โดยจะเน้นที่ปลาข้างเหลือง (กิมสัว) เพราะมีการผลิตเกือบทุกวัน โดยทำการทดลองตามแบบ Standard plate count และ dilution ที่เหมาะสม คือ 10^{-2} และ 10^{-3} และตรวจหา *E. coli* ตามวิธีการหา *E. coli* ตามที่กล่าวมาข้างต้น ในการทดลองครั้งแรกจะทำ 3 dilution ติดต่อกันเพื่อหา 2 dilution ที่เหมาะสม

2. วัดอุณหภูมิ

สุ่มตัวอย่างปลาสดบนโต๊ะก่อนตัดหัว หัวตัดหัว และแล่เสร็จแล้ว ในปลาชนิดเดียวกัน โดย dilution ที่เหมาะสม คือ 10^{-2} และ 10^{-3}

3. ปลาก่อนผสม

สุ่มตัวอย่างปลาที่แล่เสร็จแล้วพร้อมที่จะนำมาผสม โดยจะต้องล้างน้ำเย็น ก่อนผสม และเก็บตัวอย่างก่อนล้างน้ำเย็น และหลังล้างน้ำเย็น โดย dilution ที่เหมาะสม คือ 10^{-2} และ 10^{-3}

4. ปลาหลังจากผสม

สุ่มตัวอย่างปลาที่ผ่านการผสมใหม่ๆ และปลาที่ต้องไว้ก่อนที่จะตาก ตรวจหายีสต์ โดย dilution ที่เหมาะสม คือ 10^{-2} และ 10^{-3}

5. ปลาก่อน และหลังเข้าห้องอบ

สุ่มตัวอย่างปลาที่ตากแดดแล้วพร้อมจะเข้าห้องอบ และหลังจากอบแล้ว โดยจะเก็บปลาในแผงเดียวกัน ทำสัญลักษณ์ที่แผงเอาไว้ก่อนเข้าห้องอบ ตรวจหายีสต์ โดย dilution ที่เหมาะสม คือ 10^{-2} และ 10^{-3}

6. อากาศ

ตรวจอากาศบริเวณแผงตากปลา และห้องอบ โดยจะทำวิธีเดียวกัน ใช้ plate ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่แข็งตัวแล้วไปวางในจุดต่างๆ แล้วเปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จึงปิดฝาตามเดิมแล้วนำไปบ่มที่ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 วัน จึงอ่านผล


7. ส่วนผสม

เก็บตัวอย่างส่วนผสมต่างๆ โดยจะเก็บหลังจากที่เปิดใช้ใหม่ๆ และใช้ไปแล้วประมาณ ครึ่งถัง และตอนใกล้จะหมด เพื่อเปรียบเทียบกัน โดย mirin sorbitol และน้ำเชื่อมตุ๋กกา จะใช้ dilution ที่เหมาะสม คือ 10^0 และ 10^{-1} ส่วนน้ำตาลคลุก dilution ที่เหมาะสม คือ 10^{-1} และ 10^{-2}

8. SWAB


การ SWAB แต่ละที่จะใช้วิธีการเดียวกัน

1. ใช้ไม้พันสำลี ใส่ในหลอดทดลอง เติมน้ำกลั่น 10 มล. แล้วอบฆ่าเชื้อ เมื่อนำไป SWAB จะใช้ไม้พันสำลีเช็ดพื้นที่ให้ได้ 4*4 ตารางนิ้ว
2. ทำ dilution ให้เหมาะสม คือ 10^{-1} และ 10^{-2} แล้วใช้เทคนิค pour plate เทวุ้นแล้วเขย่าให้ตัวอย่างกระจาย ตั้งทิ้งไว้ให้วุ้นแข็งตัว บ่มที่อุณหภูมิห้อง นาน 2 วัน โดยกรรรายงานผล โคโลนีที่อ่านได้ต้องอยู่ระหว่าง 30 - 300 โคโลนี



วิธีการทดสอบประสิทธิภาพ การ pasteurize sorbitol

1. เก็บตัวอย่าง sorbitol ประมาณ 200 มล. ทำการเพาะเชื้อ โดยใช้ปลาгимส์ 2 ตัว ใส่ลงใน sorbitol แล้วบ่มไว้ 1 คืน ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อให้มีปริมาณยีสต์ที่เพียงพอ สำหรับการสังเกตผล
2. แบ่งตัวอย่าง sorbitol ที่เตรียมไว้ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 นำไปทดสอบหาปริมาณยีสต์ ได้เลย สำหรับส่วนที่ 2 นำไปให้ความร้อนจนถึง 75°C แล้วทิ้งไว้ให้เย็นจึงทำการตรวจสอบต่อไป



ผลการทดลอง

ในการทดลองที่ใช้ dilution 3 dilution ติดต่อกัน จะทำการคำนวณ และเฉลี่ยให้เป็นค่าเดียว


ตารางแสดงผลการทดลอง

ตัวอย่าง	YEAST (cell/g)	<i>E. coli</i> (MPN/g)
ปลาแห้งแกะจากแผงใหม่ๆ	< 100	0
ปลาแห้งที่ผ่านการคัดไซร์ ตกแต่ง	5,000	0
ปลาสดก่อนตัดหัว	15	7.3
ปลาตัดหัว	55	15
ปลาแล้	1,300	0
ปลาก่อนผสม		
- ก่อนล้างน้ำเย็น	60	23
- หลังล้างน้ำเย็น	0	0
ปลาหลังผสม		
- ผสมเสร็จใหม่ๆ	50	3.6
- ผ่านการคอง	700	7.3
ปลาก่อนเข้าห้องอบ	540	15
ปลาหลังออกจากห้องอบ	1,900	23
อากาศบริเวณห้องอบ	2	-
อากาศบริเวณที่ตากปลา	2	-
ส่วนผสม		
- mirin (ปากปืบ)	2	3.6
- mirin (ก้นปืบ)	14	3.6
- sorbitol (ปากถัง)	23	0

ตัวอย่าง	YEAST (cell/g)	<i>E. coli</i> (MPN/g)
- sorbitol (ก้นถัง)	500	0
- น้ำตาลคลุก (ผสมใหม่ๆ)	<10	0
- น้ำตาลคลุก (ค้างในถัง 1 คืน)	<10	0
- น้ำเชื่อมตุ๋กกา (ปากถัง)	290	0
- น้ำเชื่อมตุ๋กกา (ก้นถัง)	600	3.6
SWAB		
- มือพนักงานขณะปฏิบัติงาน	<10	0
- อุปกรณ์เกี่ยวกับการผสม		
- หม้อผสม	<10	0
- ไม้พาย	40	0
- กระป๋องใส่มริน	70	0
- กระป๋องใส่ sorbitol	910	0
- ที่ตัก sorbitol	15,000	0
- ถังใส่น้ำเชื่อมตุ๋กกา	140	0
- ตะกร้าใส่ปลา	290	0
แผงตากปลา		
- กลางแผงที่ขัดแล้ว	25	35
- ขอบแผงที่ขัดแล้ว	220	0
- กลางแผงที่ยังไม่ขัด	350	93
- ขอบแผงที่ยังไม่ขัด	940	93
ห้องอบ		
- ห้องอบ 1	15	7.3
- ห้องอบ 2	80	23
กะบะ		
- กะบะใส่ปลา (สีเหลือง)	60	0
- กะบะใส่ปลา (สีฟ้า)	85	0

ผลการทดลองการให้ความร้อน sorbitol ที่อุณหภูมิ 75° c และตรวจสอบจำนวนยีสต์ ได้ผลดังนี้

ตัวอย่าง	YEAST	<i>E. coli</i>
	(cell/g)	(MPN/g)
sorbitol	14	0
pasteurize sorbitol	0	0
sorbitol (เก็บไว้ 1 คืน)	26	0
pasteurize sorbitol (เก็บไว้ 1 คืน)	0	0



ภาคผนวก 3

จำนวน MPN *E. coli* ต่อตัวอย่าง 1 กรัม อ่านผลได้จากตารางต่อไปนี้

หลอดที่ให้ผล				หลอดที่ให้ผล				หลอดที่ให้ผล				หลอดที่ให้ผล			
(positive tube)				(positive tube)				(positive tube)				(positive tube)			
0.1	0.01	0.001	MPN	0.1	0.01	0.001	MPN	0.1	0.01	0.001	MPN	0.1	0.01	0.001	MPN
0	0	0	<3	1	0	0	3.6	2	0	0	9.1	3	0	0	23
0	0	1	3	1	0	1	7.2	2	0	1	14	3	0	1	39
0	0	2	6	1	0	2	11	2	0	2	20	3	0	2	64
0	0	3	9	1	0	3	13	2	0	3	26	3	0	3	95
0	1	0	3	1	1	0	7.3	2	1	0	15	3	1	0	43
0	1	1	6.1	1	1	1	11	2	1	1	20	3	1	1	75
0	1	2	9.2	1	1	2	15	2	1	2	27	3	1	2	120
0	1	3	12	1	1	3	19	2	1	3	34	3	1	3	160
0	2	0	6.2	1	2	0	11	2	2	0	21	3	2	0	93
0	2	1	9.3	1	2	1	15	2	2	1	28	3	2	1	150
0	2	2	12	1	2	2	20	2	2	2	35	3	2	2	210
0	2	3	16	1	2	3	24	2	2	3	42	3	2	3	290
0	3	0	9.4	1	3	0	15	2	3	0	29	3	3	0	240
0	3	1	13	1	3	1	20	2	3	1	35	3	3	1	460
0	3	2	16	1	3	2	24	2	3	2	44	3	3	2	1,100
0	3	3	19	1	3	3	29	2	3	3	53	3	3	3	>1,100

MPN of Coliform per 100 ml

Using 5*10 ml portion : 1*1 ml portion : 1*0.1 ml portion

NUMBER of POSITIVE TUBES			MPN/100 ml
10 ml	1 ml	0.1 ml	
0	0	0	0.0
0	0	1	2.0
0	1	0	2.0
0	1	1	4.0
1	0	0	2.2
1	0	1	4.4
1	1	0	4.4
1	1	1	6.7
2	0	0	5.0
2	0	1	7.5
2	1	0	7.6
2	1	1	10.0
3	0	0	8.8
3	0	1	12.0
3	1	0	12.0
3	1	1	16.0
4	0	0	15.0
4	0	1	20.0
4	1	0	21.0
4	1	1	27.0
5	0	0	38.0
5	0	1	96.0
5	1	0	240.0
5	1	1	>240.0